

سلسلة الدار المصرية للعلوم

تعلم بنفسك

Autocad 2007

مهندسة شيمای محمد



AUTOCAD 2007 : الكتاب

المؤلسف : شيماء محمد

المقاس : 14×20

الطبعــــة : 1

عدد الصفحات : 176

الناشير : الدار المصرية للعلوم

رقم الايداع : 1770/2007

©حقوق النشر والطبع والتوزيع محفوظة للجار الهجرية للعلوم- 2007

لا يجوز نشر هذا الكتاب أو جزء منه أو اختصاره بقصد الطباعة أو اختزان مادته العلمية أو نقله بأى طريقة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك دون موافقة خطيه من الناشر مقدماً.

الدار المصرية للعلوم

نشر - توزیع ص . ب ۲۰ باب الخلق - القاهرة

e-mail: Seh_egypt@hotmail.com






AutoCAD2007

مُقتِكُمِّينَ

برنامج أوتوكاد autocad هـو الأشهر على الإطلاق في عمل اللوحات الهندسية للتطبيقات المختلفة سواء التطبيقات المعمارية او المدنية او غيرها من التطبيقات الهندسية الأخرى و الإصدارات الأخيرة من اتوكاد منذ ٢٠٠٤ حتى الإصدار الحالي ٢٠٠٧ قامت الشركة بعمل تطوير ملحوظ في طريقة الأداء والتفاعل مع المستخدم وذلك لتبسيط عمليات الرسم والتعديل وتوفير الوقت والمجهود وذلك للحصول على أقصى فائدة من ميكنة الرسم باستخدام الحاسب وباستخدام برنامج أوتوكاد ..






وابمة البرنامج

• تعلم بنفسك •

AutoCAD2007



عند فتح نافذة البرنامج لأول مرة يسأل هل أنت مستخدم جديد أم قمت بعمل ترقية وذلك لإظهار الخيارات الجديدة في البرنامج عن طريق النافذة new features workshop حيث يمكن عن طريقها التعرف على الخيارات الجديدة والأوامر الجديدة في أتوكاد ٢٠٠٥، ٢٠٠٦ أو التغيرات في جميع هذه الإصدارات.



ويمكن اختيار احد الاختيارات الموجودة بها الخيارات الموجودة بها سواء ويمكن اختيار احد الاختيارات الموجودة بها سواء create,manage,produce,present,share ورؤية الخصائص الجديدة ومن خلال هذا الكتاب سنتعرف على برنامج أوتوكاد وسنتعرف على أوامر الرسم والتعديل الموجودة في البرنامج ..





واجهة برنامج أوتوكاد مثل باقي برامج ويندوز تحتوي على مجموعة من القوائم المنسدلة أعلى واجهة البرنامج وهي القائمة file الخاصة بالتعامل مع الملفات والقائمـة edit الخاصـة بعملـية القـص واللـصق والقائمـة view الخاصـة بأوامـر pan,zoom وغيرها من الخيارات الأخرى والقائمة insert الخاصة بإدراج الملفات مثل البلوكات او الملفات المرجعية الخارجية external reference.










القائمة format الخاصة بتعديل خصائص العناصر مثل الطبقاتlayers والألوان colors وانواع الخطوط tine width والعمك الخطوط line width وخصائص colors وانواع الخطوط text properties والكتابات text properties والأبعاد dimensions والجداول stables وكذلك يمكن ضبط الوحدات units وابعاد اللوحه limits من خلال القائمة وكذلك يمكن عن طريق القائمة المنسدلة draw الوصول الى اوامر الرسم الموجودة في برنامج اتوكاد وكذلك الوصول الى خيارات هذه الأوامر .. ويمكن عن طريق القائمة المنسدلة dimensions الوصول الى اوامر الأبعاد

ويمكن عن طريق القائمة المنسدلة dimensions الوصول الى اوامر الأبعاد وللمكن تعديل ولاحظ ان برنامج أوتوكاد يوفر قائمة منسدلة خاصة بالأبعاد وللمكن تعديل العناصر عن طريق القائمة المنسدلة modify واختيار اوامر التعديل سواء properties او اختيار الحد الأوامر الخاصة بالتعديل وللمكن اليضا اختيار الأمر erase أو copy او move او أوامر الإزاحة move و extend او stretch الأوامر المتعلقة بأوتوكاد مثل trim أو extend أو break وسنتعرف على هذه الأوامر بالتفصيل من خلال الكتاب.







ويمكن عن طريق القائمة المنسدلة window عرض الملفات المفتوحة في برنامج اوتوكاد بالتجانب أو بطريقة رأسية ويمكن عن طريق القائمة المنسدلة help الوصول الى quickhelp عن طريق اختيار palette ان هذه النافذة تقوم بعرض help عن الأمر الحالي.








ويوجد اسفل القوائم المنسدلة الشريط الأساسي الخاص بفتح الملفات وعملية الحفظ وبعض الرموز الأساسية مثل undo, redo وغيرها من الأوامر الأخرى كما بالشكل السابق و الشريط الموجود اسفله هو الشريط الخاص بالطبقات layers وخصائص العناصر و الشريط الموجود في اليسار وهو الشريط الخاص بأوامر الرسم الموجود في البرنامج وهو مطابق للأوامر الموجودة في القائمة المنسدلة draw.

والشريط الموجود على يمين واجهة البرنامج هو الخاص بأوامر التعديل وهي الأوامر الموجودة في القائمة المنسدلة modify بينما القوائم الأخرى مثل properties وغيرها من النوافذ الأخرى مثل sheet manager وغيرها من النوافذ الأخرى مثل sheet manager فهي نوافذ تستخدم للمساعدة في العمل حيث يمكن عن طريقها تعديل أي عنصر من العناصر الموجودة في الأوتوكاد والنافذة center تمكن عن طريقها الوصول الى الستحداثها في برنامج اتوكاد ٢٠٠٢ حيث يمكن عن طريقها الوصول الى الملفات ورؤية المتعلقات الموجودة في هذه الملفات بينما النافذة المناصر التكرارية التي تستخدم كثيراً في البرنامج إلى هذه النافذة أى أنها تستخدم كمخزن للأوامر وعناصر البلوكات وغيرها من الأوامر الإعدادات الأخرى .








والنافذة sheet set manager يمكن عن طريقها عمل ترتيب للوحات المشروع وطباعتها ايضا عن طريق هذه النافذة..والجزء الأكبر في نافذة برنامج اوتوكاد هو الجزء الخاص بالرسم وهو الجزء ذو اللون الأسود في الوضع الافتراضي الذي يتوسط واجهة البرنامج حيث يمكن عمل الرسوم في هذا الجزء ويمكن عمل pan,zoom لاستعراض الرسوم في الاتجاه الأفقي او الاتجاه الرأسي سواء عن طريق الأشرطة الأفقية أو الرأسية .. بينما الجزء السفلي في برنامج اتوكاد هو command line ويمكن عن طريقه كتابة الأوامر بطريقة مباشرة من لوح المفاتيح ويتم الحواربين البرنامج وبين المستخدم من خلال هذه النافذة ويمكن إظهار النافذة الخاصة text command عن طريق اختيار view ثم





اختيار display ثم اختيار window و الصغط على مفتاح F2 فيقوم البرنامج بإظهار النافذة window ويظهر بها الحوار الموجود بين البرنامج ولاحظ انه عند اختيار امر معين من اوامر البرنامج تظهر خيارات هذا الأمر عند سطر الأوامر أسفل واجهة البرنامج.




ويوجد اسفل سطر الأوامرcommand line الشريط status bar وتظهر به الإحداثيات الخاصة بالمؤشر ويمكن تغيير طريقة عرض هذه الإحداثيات أثناء وجودك داخل امر معين وسنتعلم ذلك أثناء العمل بالبرنامج ويمكن ايضا تشغيل بعض الخيارات عن طريق هذه المفاتيح مثل تشغيل خاصية التعامد ortho أو القفز snap وغيرها من الخيارات الأخرى ..

برنامج اوتوكاد ٢٠٠٧ يمتلئ بالعناصر القوية والجديدة والمرتبة في صورة جيدة وسنتعرف على ذلك من خلال صفحات الكتاب .. فمثلا يمكنك حفظ workspace الخاص بالمستخدم عن طريق شريط الرموز القياسي و اختيار save current as وذلك لعمل تغيرات في الواجهة الموجودة بالبرنامج فبعض المستخدمين يفضلون تغيير واجهة البرنامج لتناسب احتياجاتهم ..










ويمكن عمل تخصيص لأدوات وأوامر البرنامج عن طريق ويمكن اختيار workspace setting أخرعن طريق workspace واختيار الواجهة المعدة والمحفوظة باسم معين حيث يمكنك مثلا وضع أدوات الرسم في واجهة مخصصة ووضع ادوات التعديل كلها في واجهة مخصصة وهكذا .. ويمكن عمل full screen لواجهة الرسم عند الضغط على مفتاح ctrl+0 للحصول على اكبر قدر من مساحة الرسم.


كيفية التعامل مع اللفات:

والمقصود بالتعامل مع الملفات هي كيفية فتح ملف جديد او فتح ملف محفوظ مسبقا على القرص الصلب او كيفية حفظ الملف او غيرها من الخيارات الأخرى حيث يمكن فتح ملف جديد عن طريق القائمة المنسدلة file ثم اختيار new فيقوم البرنامج بفتح مربع الحوار select template وهي مجموعة من القوالب سابقة الإعداد يمكن إعدادها عن طريق المستخدم وهي عبارة عن العناصر التكرارية التي تتكرر في اللوحات مثل الإطارframe والجدول table وغيرها من الخيارات الأخرى.














ويمكنك عمل template خاص بك وحفظه على أنه ملف بالإمتداد DWT ويمكنك تعيين Template معين ليكون هـ و الإفتراضي Template حيث يقوم البرنامج بفتحه بصورة تلقائية عند اجتيار الأمر Qnew وذلك عند اختيار tools ثم اختيار options واختيار files واختيار template setting من none حيث يمكنك الضغط المزدوج على الخيار default template واختيار النموذج المطلوب ... بعد ذلك عند اختيار الأمر Qnew من شريط الأوامر الأساسي الموجود اسفل القوائم المنسدلة يقوم البرنامج بفتح ملف جديد وفتح النوذج المعد سابقا بصورة افتراضية ..و لاحظ ايضا ان مربع الحوار options يحتوي على كثير من المتغيرات الأخرى.. مثلا في الإصدارات السابقة كان البرنامج يقوم بإظهار مربع الحوار خاص ببعض الخيارات عند بداية عمل الملف ويسمى Startup dialog.. ويمكن إظهاره مرة ثانية عن طريق خيارات options ثم إختيار show startup dialog box وإختيار system بدلا من الخيار don't show .. عند ذلك وعند اختيار الأمر New يقوم برنامج اوتوكاد بإظهار مربع الحوار الموجود في الإصدارات السابقة create new drawing حيث يمكن اختيار start from scratch واختيار الوحدات








او اختيار use template واختيار النموذج المطلوب او اختيار use wizard






سواء quick setup او Advanced setup



/iew geometry to load	Layer geometry to load
"Last"	Layer Name Load Geomel A
"E wilders" Lost 1	O A-DOOR-TRIM-3D CHAIRS CPU #89.00TE E-8-ELEV E-8-FURR E-8-GLAZ E-8-MULL E-8-S-YELL E-C-HEAD E-F-CASE E-F-CASE E-F-CASE
ndex status Use spatial index Spatial index. No Layer index. No	Load All Dear All







(open, open partial مربع الحوار)

ويمكن فتح ملف محفوظ مسبقا على القرص الصلب عن طريق الأمر open .. فيقوم البرنامج بفتح مربع الحوار الخاص باختيار الملف واستعراض الملفات الموجودة والملف المختار يقوم البرنامج بعمل معاينة له .. ويمكن عرض هذه الملفـات في صــورة preview او list او list او غيرهــا مــن الخــيارات الأخرى لاستعراض الملفات ويمكنك ايضا البحث عن ملف معين عن طريق خيارات tools من مربع الحوار نفسه واختيار find وكتابة اسم الملف ولاحظ ان الامتداد الرئيسي لملفات برنامج اوتوكاد هو DWG ويمكنك تحديد البحث الرئيسي عن طريق الجزء look in واختيار مفتاح Browse وتغيير دليل البحث ويمكن جعل البرنامج يبحث في الأدلة الفرعية او الضمنية عن طريق اختيار include subfolders ويمكن البحث عن طريق تاريخ آخر مرة للتعديل عن طريق date modified .. ويمكن فتح الملف بصورة كلية عن طريق اختيار الأمر open او فنح جزء معين من الملف او مجموعة من العناصر او الطبقات الموجودة في الملف والطبقات عبارة عن محتوى يوجد به بعض العناصر ويمكن فتح الملف صورة جزئية عن طريق الضغط على السهم بجوار open واختيار الأمر partial open فيقوم البرنامج بفتح مربع الحوار الخاص open حيث يمكن عن طريق هذه القائمة اختيار جميع الطبقات المطلوبة





للفتح عن طريق اختيار load all أواختيار طبقات محددة و كل طبقة تحتوي على مجموعة من العناصر الرسومية ويمكن فتح الملف بالطريقة الاعتيادية عن طريق اختيار open ثم إختيار الملف ثم الموافقة .ولاحظ ايضا انه يمكن عن طريق الأمر open فتح الملفات بالامتدادات الأخرى مثل dws وهو الامتداد الخاص بالإعدادات القياسية الخاصة بالأتوكاد standard وهو ضمن الخيارات الجديدة التي قامت الشركة باستحداثها في برنامج اتوكاد لوضع ملف اعتباري لفريق العمل مثلاً اذا كنت تقوم بعمل مشروع معين ولديك اكثر من موظف يشتركون في المشروعللمحافظة على الاستندر العام في المشروع يمكنك عمل Dimension styles معينة وغيرها من الخيارات الأخرى في الرسم ووضعها في ملف standard وحفظ الملف على انه DWS .. وعند فتحه في ملف أخر يقوم البرنامج بفتحه بصورة افتراضية ليجعل الجميع يستخدم هذا النموذج وتعتبر هذه الطريقة جيده لتنظيم العمل ويمكن ايضا فتح ملفات التمبلت دي دبليو تي عن طريق اختيار الأمر اوبن ويمكن فتح الملفات dxf وهي الملفات الأكثر تداولا بين البرامج الخاصة بالمتجهات .. لاحظ ان dwg كما ذكرنا هو الامتداد الرئيسي لبرنامج اوتوكاد ويمكن حفظ الملفات عن طريق الأمر save او save .. وفي حالة حفظ الملف لأول مرة يقوم البرنامج بفتح مربع الحوار save as حيث يمكن اختيار اسم لحفظ الملف واختيار الامتداد المطلوب او الإصداره المطلوبه للحفظ و لاحظ انه في برنامج اوتوكاد يمكنك حفظ الملفات إلى الإصدارات السابقة .. ولاحظ أيضا انه يمكنك حفظ





template عن طريق اختيار save as واختيار dwt .

الوضع الافتراضي هو اختيار اتوكاد autocad2007 drawing لحفظ الملفات واستحدث البرنامج ايضا في الاصدارات الأخيرة إمكانية الحفظ إلى الملف dwf وهذه الامتداده يمكن عن طريقه حفظ الملف حيث يمكن فتح او رؤيته في برنامج dwf viewer وهو برنامج مجانى توفيره شركة اتوديسك على الموقع الخاص بها لرؤية ملفات dwf حيث يمكنك تصدير الملف الى هذا الإمتداد عن طريق الأمر publish أو الامر export واختيار الامتداد الهم وهو نوع من انواع الطباعة ولكن الى ملف بالامتداد dwf ولاحظ انه يمكنك بعد ذلك طباعة هذا الملف بطريقة مباشرة او ارساله الى جهة التعديل او الى العميل لرؤيته وكتابة الملاحظات ولاحظ ان العميل او الشخص الذي يصله هذا الملف لا يمكنه تعديله ولكن يمكنه طباعته.. والامتداد dwf طريقة جيدة التعامل بين الاستشاري وبين الجهة الأخرى ..


ويمكنك رؤية الملف كما ذكرنا عن طريق برنامج الملف من جهة العميل ثم حيث يمكنك معاينة الملف وعمل الملاحظات على الملف من جهة العميل ثم يعود الملف مرة ثانية الى المكتب الهندسي حتى تتم التعديلات ويقوم صاحبه بفتح الملاحظات الموجودة في الملف وهي طريقة جيدة للتعامل بين العميل وبين الشركة الاستشارية بطريقة تفاعلية .. ويمكنك ايضا تصدير الملفات الى الامتدادات الأخرى عن طريق اختيار الأمر export مثلا يمكنك تصدير الملفات أى حفظها الى wmf او st او غيرها من الخيارات الأخرى المتعارف عليها في





برامج الكاد الأخرى او برامج . لاحظ انه يمكن استيراد الملفات ايضا ذات الامتداد السابقة عن طريق اختيار القائمة المنسدلة insert ثم اخيار هـده الخيارات سواء 3ds او dwg block أو صورة.





(شكل يوضح الإمتداد للملفات المتوفر لحفظ الملفات - والفائمة insert)





ويمكن جمع جميع محتويات الملف سواء الملف الأصلي او عناصر البلوكات و xrefeence او غيرها من الخيارات الأخرى وجميعها في ملف مضغوط gip file وحفظه في مكان معين او ارساله الى جهة معينة عن طريق الأمر etransmit حيث يقوم هذا الأمر بحفظ الملف اولاً ثم فتح مربع الحوار للأمر والدخول الى خياراته وتعديلها و الضغط إلى zip file ويقوم البرنامج بكتابة اسم الملف المطلوب الحفظ وغيرها من الخيارات الأخرى ويمكن ايضا اضافة الخصوط او xreference ويمكن ايضا وضع كلمة مرور وغيرها من الخيارات الأخرى في هذا الملف فيقوم البرنامج بعمل ملف مضغوط يحتوي على جميع العناصر الموجودة والمتعلقة بهذا الملف بحيث يمكن فتحه في أي مكان . ويمكن إعداد الصفحة او الرسم للطباعة عن طريق خيارات الطباعة ويمكن اختيار الطابعة او ronts العمل نموذج جديد لإعدادات الطباعة حيث يمكن اختيار الطابعة او ronts وتحديد الورق وغيرها من الخيارات الأخرى التي سنتحدث عليها عن الحديث عن الطباعة .


ويمكنك ايضا معالجة الملفات الموجود بها بعض العيوب عن طريق خيارات drawing utilites واختيار audit عيث يمكن عن طريق هذا الأمر معرفة العيوب الموجود في الملف ويمكن تصليح العيوب عن طريق recover .. فيقوم البرنامج بالبحث عن العيوب الموجودة في الملف ومعالجتها في حالة وجودها ومن الخيارات الجديدة ايضا في برنامج اتوكاد هو إمكانية عمل صفحة ويب للتصميم الحالي .. وذلك عن طريق خيار publish to web





البرنامج باظهار مربع الحوار الخاص بتحويل الملف او الرسم الحالي الى صفحة html حيث يمكن معاينة الملف عن طريق الويب ويوفر البرنامج أكثر من نموذج معد لصفحة الويب ويمكن اختيار template معين لوضع التصميم داخله .ولاحظ أنه في حالة تشغيل الخيار enable i-drop يقوم البرنامج بحفظ نسخة من الملف مع صفحة الويب حيث يمكن عمل سحب drag من صفحة الويب إلى برنامج أوتوكاد.بعد ذلك يقوم البرنامج بإعداد صفحة الويب المطلوبة .. ويمكن الضغط على مفتاح preview لمعاينة صفحة الويب.

Publish to Web - Apply Theme Themes are preset elements that control the appearance of various elements [such as fonts and colors] of your completed Web page. Select a theme from the fist below to apply to your Web page. Begin
Create Web Page
Edit Web Page
Describe Web Page
Select Image Type Classic Select Image Type Select Template Web Page Title Apply Theme Enable i-drop Web Page Description Select Drawings Generale Images Preview and Post Label: Drawing 1 Summary Info: Field 1 (Back Next) Cancel








لاحظ انه عندما يقوم برنامج autoacd2007 موجود اسفل يمين واجهة برنامج اتوكاد حيث يمكن رؤية التقرير تقرير report موجود اسفل يمين واجهة برنامج اتوكاد حيث يمكن رؤية التقرير الخاص بالعملية التي تمت عن طريق الضغط على هذا الرمز عيث يمكن عن طريقه معرفة الأخطاء او بعض العيوب التي قد تحدث أثناء عملية الطباعة . لاحظ انه من الخصائص الحديثة في برنامج اوتوكاد عندما يقف الجهاز لأي عطل عند إعادة تشغيل البرنامج تظهر النافذة drawing recovery حيث يمكن عن طريقها استعادة البيانات المفقودة او معرفة report عنها ويمكن فتحها في أي وقت عن طريق القائمة المنسدلة file ثم اختيار drawing utilites ثم اختيار drawing recovery manager






و الفاملاء 2007ء لخية ا

تعلم بنفسك





يمكنك الوصول الى امر معين عن طريق اشرطة رموز الأوامر draw الموجودة على يسار واجهة البرنامج مثل الشريط الخاص بأدوات الرسم الوالد السريط الموجود على يمين واجهة البرنامج الخاص بأدوات التعديل الأساسية modify او يمكن ايضا الوصول الى الأوامر عن طريق القوائم المنسدلة مثلا القائمة draw يوجد بها أدوات الرسم والقائمة modify يوجد بها أوامر التعديل ويمكن كتابة الأمر بطريقة مباشرة عن طريق سطر الأوامر command فيقوم البرنامج ايضا بتحميل الأمر.

مثلا عند إختيار الامر line يقوم البرنامج بتحميله عند سطر الأوامر ولاحظ ان البرنامج لا يميز الرمز الحالي بصفة مستمرة للأمر المختار وذلك بعد اختياره ولذلك لابد من النظر عند سطر الاوامر لمعرفة الامر الحالي .. بعد ذلك يمكنك







إستخدام الأمرline لرسم خطوط عن طريق الضغط على مفتاح المؤشر الأيسر لتوقيع النقاط بالتتابع ويمكن انهاء الامر line عن طريق الضغط على مفتاح المؤشر الأيمن واختيار enter أو يمكن رسم خطوط تامة الأفقية او الرأسية وذلك عند تشغيل الخيار ortho وهو خيار يمكن تشغليه لرسم الخطوط المتعامدة ويمكن اغلاقه ايضا عن طريق الضغط على مفتاح f8 فيقوم البرنامج برسم الخطوط الحرة أي بأي زاوية وليس زاوية محددة.

ويمكن رسم مستطيل عن طريق اختيار الامر الخاص بالمستطيل rectangle التا ورسم مستطيل ولاحظ ان البرنامج يسأل اولا عن الحد الأول وهو النقطة الأولى ثم الحدالآخر وهو النقطة الثانية المقابلة لها و توقيع المستطيل ويمكن ايضا رسم الدوائر عن طريق اختيار الامر circle او رمز الدائرة وتوقيع المركز هكذا ورسم نصف القطر .. ولاحظ ان البرنامج يوفر العديد من الخيارات .. عند رسم العناصر الرسومية مثلا الدائرة يوجد لديها العديد من الخيارات حيث يمكن رسمها عن طريق نصف القطروالمركزأو المركز center والقطر diameter او عن طريق نقطتين او ثلاث نقاط او خيارات اخرى وسنتعرف على هـده الخيارات عند الحديث عن امر الدائرة.

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:


وهناك بعض الخيارات الاخرى التي يوفرها برنامج اتوكاد للرسم الدقيق وهي تسمى grid... grid,snap هي عبارة عن شبكة مكونة من نقاط أفقية ورأسية يمكن تحديد المسافات الافقية والراسية بينها لعمل الرسومات بدقة او لمعرفة







الوحدات بدقة .. ويمكن تشغيل snap لجعل المؤشر ينتقل على هذه النقاط فقط وذلك للرسم الدقيق ويمكن ضبط المسافات الراسية او الافقية عن طريق خيارات snap أو gridعن طريق الضغط على المؤشر الأيمن اثناء وجودك فوق احد هذه الأوامر SNAP GRID وإختيار setting ...



وتحديد المقدار snap y pacing و snap x spacing وكذلك تحديد نوع snap المستخدم وكذلك الحال بالنسبة لخطوط الشبكة grid وسنتحدث على خيارات هذه الاوامر بالتفصيل فيما بعد ويمكن تشغيل خاصية snap اوإغلاقه عن








طريق الضغط على مفتاح F9 وكذلك الحال بالنسبة للشبكة GRID عن الطريق الضغط على مفتاح F7 وتستخدم هذه الخيارات للرسم الدقيق وخاصة عند بداية التعامل مع برنامج اتوكاد..

ويمكنك ايضا عمل تهشير(وهي عملية ملء عنصر معين بمجموعة أشكال أو خطوط متفق عليها لبان العناصر الهندسية المختلفة) لأي شكل معين .. لاحظ ان برنامج اتوكاد يستطيع عمل التهشير في لحظات عن طريق اختيار الرمز الخاص بالتهشير 🔯 واختيار العنصر الرسومي المطلوب للتهشير .. واختيار نموذج التهشير ثم عمل معاينة والموافقة فيقوم البرنامج بتثبيت التهشير ولاحظ ان التهشير في برنامج اتوكاد غير محدود اي ان البرنامج يوفر عناصر كثيرة للتهشير .. وقد استحدث برنامج اتوكاد في الاصدارات الاخيرة امكانية عمل التهشير بلون معين او بتدريجة الوان معينة.











ويمكنك ايضا عمل Dimension لهذا المستطيل بطريقة تلقائية بسرعة عن طريق اختيار القائمة dimension وإختيار الأمر Quick dimension واختيار العنصر الرسومي وتوقيع خط البعد سواء الأبعاد الأفقية أو الأبعاد الرأسية ..

ويمكن ايضا عمل تطويل او تقليل لطول العنصر الرسومي في أي وقت عندما تريد تعديله عن طريق استخدم الأمر stretch من أوامر التعديل modify على يمين واجهة البرنامج في الوضع الإفتراضي ليس هذا فقط بل يقوم البرنامج بتغيير الأبعاد بصورة تلقائية وكذلك يقوم بضبط التهشير مع المساحة الجديدة وهذه التلقائية في التغيير تعتبر من اهم خصائص برنامج أوتوكاد .

ويمكنك ايضا إضافة الكتابات للرسم بسهولة عن طريق اختيار الرمز الخاص الكتابة [A وفتح مربع حوار للكتابات وتحديد نوع الخط المستخدم ولاحظ ان الاصدارات الاخيرة من برنامج اتوكاد يمكنها الكتابة باللغة العربية عند اختيار الخط العربي.

ويمكن إزاحة الكتابات text او التغيير من موضعه عن طريق اختيار احد أوامر الإزاحة وهو move واختيار العنصر الرسومي ولاحظ الحوار الذي يتم بين المستخدم وبين البرنامج عن طريق سطر الحوار command line اذ يسأل البرنامج اولاً عن اختيار العنصر الرسومي عن طريق اختيار الأمر select object ثم ساقوم بالضغط على مفتاح enter فيسأل البرنامج عن نقطة الامساك للعنصر الرسومي وذلك لوضعه في مكان معين بدقة ولاحظ ان معظم اوامر التعديل تسأل اولا عن نقطة إمساك للعنصر قبل اجراء عملية التعديل. ولاحظ ان برنامج








اتوكاد يستطيع تعديل جميع الخصائص عن طريق اختيار النافذة properties واختيار أي عنصر من العناصر حيث يستطيع البرنامج التعرف التلقائي على العناصر .ولاحظ اننا في برنامج اتوكاد نقوم الرسم والتعديل خلال النظام model space وهو النظام الأساسي في الرسم والتعديل ولكن الأنظمة الأخرى الموجودة بجواره layout هي الأنظمة الخاصة بالطباعة وتسمى paper space حيث يمكن عن طريق هذه الانظمة ترتيب العناصر المراد طباعتها بصورة جيدة أي عمل إخراج للوحة التصميم او لوحة الطباعة بينما مكان العمل الرئيسي هو model space وفي إصدارة سابقة استحدثت الشركة ادراج الجداول او tables الى برنامج اوتوكاد مثلما تقوم بعملها في برنامج وورد وإدراجها إلى الرسوم وتحديد عدد الصفوف والأعمدة وعمل الكتابات في هذه الجداول .



كيفية التعاول مع اتوكاد 2007
0

AutoCAD2007 dimeiyales



الرؤبة فع 3 انوكا 1

تعلم بنفسك

AutoCAD2007



والمقصود بأدوات الرؤية أو اوامر الرؤية .. هـو كيفية استعراض ملـف الرسـم الموجود في صفحة التصميم


أولا يمكن استعراض الملف المفتوح عن طريق الأشرطة الرأسية والأفقية الموجودة على جانبي لوحة الرسم ويمكن إظهار هذه الأشرطة وإخفاءها عن طريق خيارات options ثم اختيار الجزء display واختيار bars ويمكنك ايضا استخدام المفتاح الاوسط او roll الاوسط في المؤشر لعمل zoom او pan مثلا عند الضغط وإستمرار الضغط على المفتاح او roll الأوسط في المؤشر يمكن عمـل pan للـوحة الرسـم وعـند عمـل دوران او rolling لـنفس المفتاح او roll الأوسط يمكن عمل zoom in أي تكبير او zoom out أي تصغير .. وذلك باستخدام roll الأوسط وهو منتشر الآن في معظم انواع الماوس .. ويمكن ايضا الوصول الى اوامر zoom,pan الموجودة في برنامج اوتوكاد عن Realtime فيقوم البرنامج بعمل pan أي طريق اختيار pan realtime إزاحة لمجال الرؤية واسعتراض باقي الملف مع المحافظة على نفس درجة أو نسبة التكبير.. ولاحظ أنه عندما يصل رمز اليد الى حدود النافذة يستمر الأمر فعال .. أي أن الأمر لا ينتهي عند الوصل الى حدود النافذة .. ويمكك ايضا عمل zoom real time لتغيير نسبة التكبير والتصغير الموجودة في الملف بطريقة تفاعلية .. الحركة لأعلى zoom in والحركة لأسفل zoom out ويمكن استعادة درجة التكبير السابقة عن طريق اختيار zoom previous ويمكن فتح نافذة لاختيار جزء معين عن طريق احد خيارات زوم وهو zoom







window .. لاحظ معي يقوم البرنامج بعرض الجزء الموجود في نافذة الاختيار فقط ويمكن استعادة نسبة التكبير السابقة عن طريق اختيار zoom previous ويمكن الوصول الى مزيد من خيارات zoom,pan عن طريق القائمة المنسدلة view حيث يمكن اختيار احد هذه الخيارات الموجودة ومن الخيارات الموجودة الجديدة في خيارات zoom هو zoom .. حيث يمكن عن طريقه اختيار عنصر معين لجعله ملء الشاشة .. فيقوم البرنامج بعمل تكبير الي حدود هذا العنصر ويمكن استعادة النسبة السابقة عن طريق zoom previous




ويمكن ايضا عمل أنواع pan اخرى سواء pan left,pan right .. او غيرها من الخيارات الأخرى الموجودة في القائمة الفرعية pan .. فيقوم البرنامج بعمل shift أي إزاحة للمشهد الى اليسار بدرجة محددة .. ويمكن ايضا اختيار أحد الخيارات الأخرى الموجودة في zoom سواء زوم extents او zoom all لاظهار جميع العناصر الموجودة في الرسم .. ويمكن ايضا اختيار الخيار dynamic لفتح نافذة اختيار بطريقة تفاعلية حيث يمكن تحديد مركز هذه النافذة ثم تحديد ابعادها .. ثم وضع النافذة في جزء معين لتكبيرها فيقوم البرنامج بتكبير هذا الجزء.






وهناك نوع ايضا متطور من الأمر zoom dynamic.. ويسمى zoom dynamic عيث يمكن عن طريق القائمة المنسدلة view خياره وعمل تكبير لجزء معين من المشهد بنفس الطريقة السابقة الموجودة في zoom dynamic وهي طريقة جيدة لاختيار zoom من نافذة اخرى غير نافذة الرسم .. عن طريق تحديد المساحة ثم تحديد حجم المستطيل المطلوب ثم الضغط على مفتاح المؤشر الأيمن للموافقة وتثبيت مساحة أو منطقة التكبير ويمكن تحريك مساحة الإختيار إلى موضع أخر عن طريق الضغط على مفتاح المؤشر الأيس وتغيير موضع مساحة الإختيار .. ومن الخيارات الحديثة ايضا في برنامج اوتوكاد انه يمكنك جعل الوحة الرسم ملء الشاشة واخفاء العناصر الزائدة عن طريق اختيار view ثم اختيار clear screen أو الضغط على 0+اتا من لوحة المفاتيح .لاحظ معي يقوم البرنامج بجعل النافذة ملء الشاشة ..





مما يعطي للمستخدم الحركة بحرية أكثر ويمكنك ايضا حفظ درجة تكبير معينة او حفظ مشهد معين عن طريق خيارات named views من القائمة المنسدلة view.







اعدادات ملف الرسم


• تعلم بنفسك •

AutoCAD2007





من القائمة المنسدلة format إختر units لضبط الوحدات للملف .. لإمكانية ضبط الوحدات المستخدمة في القياس أو توقيع الأطوال والزوايا حيث يمكن اختيار الوحدات الخاصة بالأطوال من الجزء length واختيار decimal او الوحدات المعمارية Architectural أو الكسور او غيرها من الوحدات الأخرى




ولاحظ ظهـور معاينة للـوحدات والزاويا في الجزء sample output ولاحظ وجود درجة الدقة لإظهار الوحداتprecision أسفل مربع الحوار للأمر أي عدد الأصفار التي يقوم البرنامج بعرضها .. وذلك حسب النظام المستخدم وكذلك الحال بالنسبة للزاوية حيث يمكن اختيار درجة القياس او نوع معين لقياس الزوايا سواء الدرجات أو الدرجات والدقائق والثواني او الزوايا القطرية او الدائرية او غيرها من الخيارات الاخرى وتحديد درجة الدقة في قياس الزوايا





ويمكن تحديد الاتجاه الموجب لقياس الزاوية هل هو عكس اتجاه عقارب الساعة counter clockwise او هـو مع عقارب الساعة clockwise وبرنامج اوتوكاد يوفر امكانية عمل إدراج لعناصر من tool palette او design center ولذا يجب تحديد الوحدات المستخدمة عند إجراء عملية الإدراج الى داخل الرسم ويمكن عن طريق الجزء insertion scale تحديد الوحدات الخاصة بهذه العناصر .



ويمكنك ايضا عن طريق خيارات direction تحديد اتجاه الصفر لقياس الزاوية الوضع الافتراضي هو اتجاه الشرق east ويمكنك جعله اتجاه الشمال او أي خيار من الخيارات الأخرى أو تحديد أي اتجاه زاوية آخر عن طريق other أو كتابة الزاوية المطلوبة.

ويمكن تحديد ابعاد صفحة التصميم أي الطول والعرض لصفحة التصميم عن طريق اختيار format ثم drawing limits حيث يسأل البرنامج اولا عن النقطة







الأولى .. ويعطى الإحداثيات 0,0= x,y

Reset Model space limits:

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0'-0",0'-0">:

Specify upper right corner <96'-0",72'-0">:

والنقطة الأولى موجودة اسفل يسار صفحة التصميم ساوافق على الخيار صفر وصفر بعد ذلك يقوم البرنامج بإعطاء احداثيات x,y للنقطة الثانية وهي أعلى يمين صفحة التصميم ولاحظ ان الأرقام بالوحدات الحالية التي قمت بإختيارها من الجزء units بعد ذلك يمكن عمل zoom all لجعل صفحة التصميم تشغل فقط هذا المقدار المحدد من القيمة limits وعندما تقوم بالوقوف بالمؤشر في أي موضع يتغير الاحداثيات الخاصة x,y في الجزء .ولجعل المساحة الموجودة امامنا هي مساحة صفحة التصميم فقط إختر الأمر zoom all ويمكن اظهار هذه المساحة الفعالة أو الخاصة بالlimits بطريقة افصل عن طريق تشغيل شبكة grid أي شبكة النقاط لمعرفة المساحة ولاحظ ان grid يظهر فقط في المساحة الفعالة .. او مساحة صفحة التصميم ويمكنك التعرف على الأرقام او الأبعاد الخاصة بصفحة التصميم .. لقد قمت بإعداد ملف معين لمعرفة الأبعاد للوح A4 وهي ۲۹۷ × ۲۱۰ ملیمتر ۲۹۷ × ۲۹۷ ملیمتر و ۲۹۷ × ۲۰۰ ملیمتر ۲۹۷ × ۵۹۴ ملیمتر


لاحظ أن معرفة الأبعاد الملف المطلوب للطباعة وإعداده مسبقا خطوة جيدة ويمكن ايضا إعداد الوحدات Units و limits عن طريق مربع الحوار startup options وكان يظهر بصورة افتراضية في الإصدارات السابقة في برنامج اوتوكاد









ويمكن اظهاره ايضا في هذه الاصداره عن طريق اختيار tools ثم options ثم . show startup dialog box واختيار الجزء system واختيار














حيث يمكن عن طريقه عند اختيار الأمر new اظهار مربع الحوار عن طريقه عند اختيار الأمر use template واختيار start from scratch واختيار



نموذج أو قالب سابق الإعداد بالإمتداد dwt او إختيار use a wizard حيث يمكن عن طريقه إختيار quick أو advanced لضبط مجموعة من خيارات البرنامج مثل ادخال الوحدات و تحديد limits مثلا عندما اقوم باختيار advanced setup يقوم البرنامج بالسؤال عن الوحداتunits وذلك بالنسبة للأطوال سواء decimal او engineering اواarchitectural او غيرها من الوحدات الاخرى التي تحدثنا عنها منذ قليل وتحديد درجة الدقة ايضا عن طريق الجزء percision ولاحظ ان البرنامج يقوم بعمل معاينة لنوع الوحدات وعند الضغط على مفتاح next يقوم البرنامج بالسؤال عن وحدات الزاويا هل decimal degree او deg,min,sec او غيرها من الطرق الاخرى لقياس الزاويا وتحديد درجة الدقة percision بعد ذلك يسأل البرنامج عن اتجاه الصفر لقياس الزاوية هكذا angle measure والوضع الافتراضي هو east كما ذكرنا منذ قليل .. بعد ذلك يسأل البرنامج عن angle direction او اتجاه الموجب لقياس الزاوية هل هو عكس اتجاه عقارب الساعة او في إتجاه عقارب الساعة clockwise .. بعد ذلك يسأل البرنامج عن مساحة صفحة التصميم area وهي limits السابق ذكرها ويمكنك تحديد عرض صفحة التصميم أي width وارتفاع صفحة التصميم أي length عن طريق هذه المقادير.

بينما عند اختيار quick setup يختصر البرنامج الأسئلة هذه المرة على وحدات units وعلى المساحة او limits .

الأمر line الخطوط:






يمكن رسم الخطوط عن طريق الأمر LINE و الرمز الخاص بالأمر موجود في شريط الأدوات الخاص بالرسم على يسار واجهة البرنامج او اختيار القائمة المنسدلة DRAW ثم اختيار line وفي كلا الأحوال يقوم البرنامج بتحميل الأمر وإظهار الرسالة specify first point عند سطر الأوامر أي يسأل البرنامج عن تحديد النقطة الأولى ولاحظ انه يمكنك تحديد نقاط الخطوط او العناصر في برنامج اوتوكاد باكثر من طريقة وسنتعرف على ذلك في صفحات تالية.

قم باختيار النقطة الأولى لرسم الخط ولاحظ ان البرنامج يمكن أن يقوم برسم الخطـوط أفقـية أو رأسـية أي مـتعامدة وذلـك عـند تـشغيل الخـيار ortho | على مفتاح f8 من لوحة المفاتيح وهي خاصية التعامد.. وعند إغُلاقه يمكن رسم الخطوط المائلة أو في أي اتجاه ويمكن تشغيله مرة اخرى لرسم الخطوط المتعامدة .. بعد ذلك يسأل البرنامج عن تحديد النقطة الثانية ويتم التوقيع عن طريق الضغط على مفتاح المؤشر الأيسر فيقوم البرنامج بتوقيع النقطة الثانية ويستمر الأمر مع المؤشر هكذا ويسأل عن النقطة التالية وهكذا يستمر الأمر حتى تقوم بالضغط على مفتاح enter او تقوم بالضغط على مفتاح المؤشر الأيمين واختيار enter فيقوم البرنامج بفصل الأمر ويمكنك رسم الخطوط بدقة عن طريقة تشغيل خصائص osnap عن طريق اختيار الأمر line فيسأل البرنامج عن النقطة الأولى افترض انني اريد ان التقط نقطة متوسطه لخط معين فكيف يمكن تحديدها وذلك بسيط عن طريق تشغيل احد خيارات osnap عن طريق





الضغط على مفتاح shift ومفتاح المؤشر الأيمن اثناء استخدامك الأمر line فيقوم البرنامج باظهار نافذة او قائمة جانبية تسأل عن الخيار المطلوب وتسمى هذه القائمة قائمة osnap .



حيث يمكن إختيار الخيار المطلوب مثلا midpoint لاختيار النقطة المتوسطة فيقوم البرنامج بتحديد النقطة المتوسطة لأي ضلع اقوم بالاقتراب منه ..

وهكذا يمكنك تحديد النقطة المتوسطة ولاحظ ان اوامر object snap أو osnapهي أوامر شفافة مثل اوامر zoom,pan أي يمكنها اختراق أي امر ويمكنك استخدامها من داخل الأوامر المختلفة .. مثلا عند إختيار end point أي نقطة النهاية فيقوم البرنامج باختيار نقطة نهاية خط. وعند الاقتراب من نقطة

علم بنفسك AutoCAD2007





النهاية يقوم البرنامج باظهار علامة معينة المنافقة النقطة تعبر عن نهاية خط او قطعة . لاحظ انه بدون خيارات osnap لا يمكنك التقاط نقطة معينة بالتحديد وحتى ان ظننت انك قد التقطها فستظهر بصورة خاطئة عند الطباعة وهكذا يمكنك رسم الخطوط بدقة.




ملحوظة هامة حدا:

لرسم الخطوط بدقة في برنامج اتوكاد لابد من استخدام خیارات (object snap(osnap وسنتحدث عنها بالتفصيل في صفحات تالية .هناك بعض الأوامر الأخرى التى تقوم برسم الخطوط مثلا الأمر construction line يقوم برسم خطوط مساعدة افقية ورأسية عند توقيع نقطة معينة سواء في الاتجاه الأفقى او الاتجاه الرأسي .. وهي عبارة عن خطوط مساعدة سواء خط افقي يمتد في الاتجاه اليمين واليسار أو خط رأسي هكذا يمتد الى اعلى والى اسفل عند النقطة مختارة.. وهي خطوط مساعدة لا تظهر عند








ويمكن ايضا رسم مجموعة من الخطوط متفرعة من نقطة واحدة بطريقة سهلة عن طريق اختيار ray من القائمة المنسدلة drawويمكن تحديد نقطة رسم الأشعة واختيار الخطوط اولا قم بإغلاق خاصية التعامد التي تجبر البرنامج على رسم خطوط متعامدة ثم قم بإستخدام الأمر ويمكنك توقيع بعض الخطوط. ويفيد هذا الأمر في رسم بعض الأشكال عندما تترك زاوية معين بين كل ضلع والضلع المجاور . لاحظ ان الضغط على مفتاح space bar أومفتاح enter يعيد الأمر مرة ثانية ..

ويمكنك تغيير خصائص الخط في برنامج اوتوكاد مثل الوان الخطوط عن طريق الجزء color control ويمكن تغيير نوع الخط هل هو خط مستمر او متقطع وتغيير سمك الخطوط hine weight عن طريق الجزء line width متقطع وتغيير سمك الخطوط الخطوط الخيار الحيار by layer مثلا اذا قمت باختيار لون معين غير الخيار العال واختيار اللون الاحمر مثلا واختيار احد الخطوط الأخرى وهو الخط المتقطع او تحميل خط من الخطوط الأخرى الموجودة في الخيار oother المنافج المنافج الخاصة بالخطوط الموجودة بالبرنامج





وعند الرسم يقوم البرنامج برسم الخطوط والأشكال بإستخدام الخيارات الحالية سواء لون الخط أو سمكه أو نوعه هل هو متقطع أم مستمر .أي انه يمكنك التحكم في خصائص الخطوط عن طريق تغيير اللون وتغيير شكل الخط وكذلك تغيير السمك لاحظ ان تغيير السمك يظهر عند الطباعة ولكن الأفضل او الطريقة القياسية على المستوى العالمي هوتغيير هذه الخصائص على مستوى الطبقات والمقصود من الطبقات أو layers هي عبارة عن مجموعة مئن الشفافات او طبقات شفافة تماثل عمل الشفافة في الرسم اليدوي اذا تحتوي كل منها على مجموعة من العناصر الرسومية يمكن إظهارها او إخفاءها حسب الرغبة مثلما تضع الشفافات فيوق بعضها البعض في الرسم اليدوي ويفضل التحكم في

AutoCAD2007 isala jibali (£ A)



خصائص العناصر عن طريق الطبقات الشفافة او layers مثل التحكم في لـون عنصر معين او خطوط معينة وكذلك نوع الخطوط هل هي مستمرة او متقطعة وكذلك سمك الخطوط في الطباعة وسنتعرف على الطبقات او layers في نقطة منفصلة لاحظ انه يمكنك الوصول الى النافذة الخاصة بالطبقات عن طريق اختیار layer properties او layer manager



:Multiline


يمكن عن طريقه رسم الخطوط المزدوجة او التي تحتوي على اكثر من خط في نفس الوقت .

وذلك عن طريق اختيار القائمة المنسدلة Draw واختيار الرسم .. لاحظ ان البرنامج يقوم برسم الخطوط المتعددة باستخدام النموذج الحالى لهذه الخطوط.. ولاحظ ان هذه الخطوط او الخطوط المتعددة تستخدم في عمل الأعمال المعمارية أي الحوائط المعمارية walls او الكمرات beams او غيرها من الاستخدامات الأخرى وهي مثل الأمر line يمكن الخروج منها عن طريق الخيار enter فيقوم البرنامج بإنهاء الأمر لاحظ انه بالنسبة للخطوط العادية line او بالنسبة للخطوط multiline يمكنك إغلاق الشكل في أي وقت أثناء رسم الخطوط عن طريق الضغط على مفتاح المؤشر الأيمن واختيار close فيقوم البرنامج بإغلاق الشكل او يمكن اختيار close بكتابته عند سطر الأوامر وذلك بالنسبة للخطوط line او الخطوط multiline














يمكن التحكم في النموذج المستخدم في الأمر multiline عن طرق الأمر Mistyle عن طريق كتابته عند سطر الأوامر او عن طريق اختيار الأمر من القائمة





المنسدلة format واختيار multiline style فيقوم البرنامج باظهار مربع الحوار multiline style كما في الشكل السابق حيث يمكنك تحديد النموذج المستخدم سواء القياسي standard او أي نموذج اخر تقوم بإعداده .. ولإعداد نموذج معين قم بالضغط على new ثم من مربع الحوار style ادخـل اسم الـنموذج فيقوم الـبرنامج بإدارجـه وجعلـه هـو الحالـي .. ويمكنك تغيير خصائص هذا النموذج عن طريق elements يمكن التحكم في عدد الخطوط المستخدمة ويمكن إضافة خطوط عن طريق add أو حذف خطوط عن طريق delete ويمكن التحكم في بعد الخطوط عن مركز الأمر وهو النقاط المحددة بالمؤشر عن طريق المقدار offset ويمكن تغيير الوان الخطوط عن طريق إختيار الخط من الجزء elements ثم تغيير لونه ونوع الخط الخاص به ولاحظ ان برنامج اوتوكاد يمكنه التعامل مع الألوان الأصيلة وكذلك الألوان truecolors مثلما تفعل في برنامج فوتوشوب ويمكنه ايضا استخدام المكتبات panatone وغيرها من المكتبات الأخرى القياسية والشهيرة .ويمكن ايضا تغيير نموذج الخط المستخدم لكل خط من هذه الخطوط عن طريق اختيار الخط سواء الخط العلوي او السفلي وتغيير linetype وهو نموذج الخط المستخدم .. ويمكنك تحميل العديد من النماذج الأخرى عن اختيار load واختيار أي نموذج آخر مثلما ذكرت في صفحة سابقة.

ويمكن ايضا تغيير خصائص اخرى للخطوط مثل caps start,end إغلاق بداية الخط وإغلاق نهاية الخط وعمل arc في بداية الخط ونهاية الخط عن طريق







خيارات outer arc او عمل arc داخلي عن طريق خيارات inner arc او عمل نهاية مغلقة على زاوية معينة وتحديد هذه الزاوية angle وذلك كله ضمن خيارات caps الموجودة في الشكل السابق ويمكن ملء السمك بين الخطوط بلون معين عن طريق الخيار fill واختيار أي لون آخر لاحظ أن هذه الأوامر توفر طريقة سهلة وسريعة للرسم داخل برنامج اتوكاد ولاحظ أيضا أن جميع الرسوم المعقدة او التي قد تبدو معقدة من الوهلة الأولى تتكون من مجموعة من الخطوط والمنحنيات.

ادخال الاحدثيات للنقاط:

يوفر برنامج اوتوكاد اكثر من طريقة لكتابة الإحداثيات سواء الطريقة absolute direct 4 polar coordinates 91 relative coordinates 91 coordinates .distance

اولا سنتعرف على الطريقة الأولى absolute coordinates عند اختيار الأمر line لرسم الخطوط وتوقيع النقطة الأولى وبدلا من توقيع النقطة بالمؤشر قم بكتابة الاحداثيات الخاصة بالنقطة بالطريقة absolute وذلك عن طريقة كتابة القيمة x,y مثلا 50,230 هكذا فيقوم البرنامج بتوقيع النقطة الأولى بعد ذلك ساقوم بتوقيع النقطة الثانية عن طريق كتابة 100,400فيقوم البرامج بتوقيع النقطة الثانية عن طريق الاحداثيات لقد قمت بتعريف النقاط باستخدام احداثيات x,y وهي احداثيات مطلقة أي منسوبة لنقطة الصفر في لوحة التصميم .



بينما النوع الثانى relative coordiate يختلف عن السابق فعند إختيار الأمر line وتوقيع اول نقطة في أي مكان باستخدام المؤشر ثم كتابة الاحداثيات بعد ذلك باستخدام الحرف @ وكتابة القيمة مثل 20,30 @ .. والضغط على مفتاح enter فيقوم البرنامج برسم خط باحداثيات ٢٠ لإحداثيات × و٣٠ لاحداثيات ولكن هذه الاحداثيات مقاسة من النقطة السابقة لاحظ ان وضع @ يجعل الأرقام relative أي مقاسة من النقطة السابقة وليست مقاسة من نقطة الصفر ..

النوع الثالث من الاحداثيات هو polar coordinates ويث يمكن كتابة قيمة relative وتحديد النقطة الأولى ثم كتابة enter وتحديد النقطة وتحديد الزاوية مثل 30>20@ والضغط على مفتاح enter فيقوم البرنامج بتوقيع القطعة او الخط بالطول ٢٠ وكذلك الزاوية ٣٠ وذلك نسبة من النقطة السابقة. ولاحظ أن الرمز >, @ من لوحة المفاتيح.


ويمكنك ايضا استخدام النوع الرابع وهو direct distance لرسم خط في اتجاه معين مثلا عندما اقف في إتجاه معين بالمؤشر فهذا هو الاتجاه المطلوب للخط وعندما أقف في اتجاه أخر فيكون هو الاتجاه المحدد وهكذا يمكنك تحديد الاتجاه بالوقوف بالمؤشر في اتجاه معين وكتابة قيمة عند سطر الأوامر لاحظ معي عند اقوم بكتابة القيمة ٣٠ في الاتجاه الحالي للمؤشر والضغط يقوم البرنامج برسم خط بهذا الطول في الاتجاه المحدد للمؤشر وهكذا .. وتسمى البرنامج برسم خط بهذا الطول في الاتجاه المحدد للمؤشر وهكذا .. وتسمى هذه الطريقة direct distance عن طريق الضغط عليها بالمؤشر.







ولاحظ انه يمكنك ايضا ادخال النقاط في الأمر multiline بنفس الطرق السابقة في الإصدارة السابقة من أوتوكاد قامت الشركة بإستحداث أداة موفرة للوقت ومفيدة للغاية عند إدخال النقاط الا وهي dynamic input حيث يمكن إدخال الأحداثيات أثناء الرسم بطريقة تفاعلية سواء للنوع polarأوcartisian وكـذلك frelative حـيث يمكـن كـتابة طـول الخـط وزاويـتة فـي الخانات التي تظهر مع الرسم كما بالشكل التالي




(الشكل بوضح طرق إدخال النقاط بالطريقة dynamic input) ويمكن تشغيل الخاصية dynamic input عن طريق الضغط على مفتاح الموجود أسفل واجهة البرنامج ويمكن الوصول إلى خياراته عن طريق الضغط على المفتاح الايمن للمؤشر أثناء وجود المؤشر فوق الرمز السابق ثم إختيار

setting فيظهر مربع الحوار الخاص بهذه المتغيرات حيث يمكن تشغيل pointer input أو dimension input الخاصة بإدخال النقاط بالطريقة التفاعلية الجديدة كما يبدو في الشكل التالي ويمكن من خيارات dimension input ومن خيارات cartisian أم polar إختيار poiner input إختيار ظهور متغير واحد مثل الطول أو متغيرين مثل الطول والزاوية وهكذا .









: circle الأمر

يمكن رسم الدوائر باكثر من طريقة في برنامج اوتوكاد اولا يمكن اختيار الرمز (الخاص بالأمر من شريط رموز اوامر الرسم ويمكن اختيار الأمر circle

تعلم بنفسك AutoCAD2007





بالطريقة الافتراضية من القائمة المنسدلة draw واختيار احد الخيارات الموجودة في هذا الأمر وهناك أكثر من خيار لرسم الدائرة: اولا center,radius وذلك لرسم الدائرة من نقطة المركز ونصف القطر .يمكنك اختيار القطر بدلا من نصف القطر وذلك عن طريق إختيار center,diameter .. فيقوم البرنامج بالسؤال على القطر بدلا من نصف القطر ولابد من استخدام ادوات الدقة object snap لاختيار نقطة المركز بدقة وذلك عن طريق الضغط على مفتاح المؤشر الأيمن اثناء الضغط على مفتاح shift لإظهار قائمة جانبية الخاصة بالخيارات osnap وذلك عند سؤال البرنامج عن نقطة المركز .. مثلا عند إختيار end point يميز البرنامج النقاط الخاصة بنهايات الخطوط بهذا المربع الأصفر ولاحظ انه يمكنك تعيين بعض الخيارات الخاصة osnap لتصبح فعالة بصفة مستمرة .. وتسمى running osnap وذلك عن طريق تشغيل الخيار osnap وضبط بعض الخيارات التي يجب ان تظل فعالة .. وسنتعرف على ذلك عند الحديث على خيارات object snap .

الخيارات الأخرى لرسم الدائرة هي tan,tan,radius واختيار المماس للدائرة الأول و المماس الثاني بعد ذلك يسأل البرنامج عن نصف القطر فيقوم البرنامج بتوقيع الدائرة الجديدة .. ويمكنك ايضا رسم الدائرة باستخدام ثلاثة مماسات واختيار tan,tan,tan ساقوم باختيار المماس الأول ثم المماس الثاني ثم المماس الثالث فيقوم البرنامج بتوقيع الدائرة كما يبدو في الشكل .. ويمكن ايضا توقيع الدوائر باستخدام النقاط الموجودة على محيطها عن طريق خيارات






2points واختيار نقطتين على المحيط او 3points واختيار ثـلاث نقـاط على المحيط .

rectangle كيفية رسم المستطيل

وهو موجود في القائمة المنسدلة draw حيث يمكن اختياره او اختيار الرمز المنافع الخاص به من الشريط الموجود على يسار واجهة برنامج اتوكاد والخاص باوامر الرسم .وعند اختياره يسأل البرنامج عن اختيار other corner ثم اختيار other corner أى نقطة التقاطع المقابله وبذلك تستطيع تحديد ابعاد المستطيل .يمكن إستدعاء الأمر مرة ثانية عن طريق الضغط على مفتاح space فيقوم البرنامج بإعادة آخر امر مرة ثانية .

وخيارات الأمر كالتالى: ويمكن إختيار أحد هذه الخيارات من سطر الأوامر command line أو من القائمة التي تظهر عند الضغط على مفتاح المؤشر الايمن بعد إختيار الأمر.



Specify first corner point or [Chamfer/Elsvation/Fillet/Thickness/Width]:

chamfer وذلك لعمل شطف لحدود المستطيل والخيار fillet لعمل إستدارة للأركان بدلا من عملية الشطف والخيار width لتغيير سمك المستطيل بينما الخركان بدلا من عملية الشطف والخيار Elevation,thickness يمكن عن طريقهم تحديد الارتفاع الخاص








بالمستطيل عند تحويله الى مجسم وذلك عند التعامل مع العناصر ثلاثية الأبعاد أو المجسمات.

رسم الأقواس ARC:

عن طريق الرمز من الخاص بالأمر arc والموجود على يسار واجهة البرنامج في شريط ادوات الرسم ويمكن اختياره عن طريق القائمة المنسدلة draw واختيار arc واختيار احد الخيارات المتعلقة بكيفية رسم الأقواس .. سواء الرسم عن طريق ثلاث نقاط 3points او عن طريق نقطة البداية ونقطة المركز ثم نقطة النهاية start,center,end.



او نقطة البداية ثم نقطة المركز وتحديد زاوية معينة start,center,angle او نقطة البداية ونقطة المركز وتحديد طول لهذا القوس start,center,length.. ويمكن ايضا توقيعه عن طريق اختيار نقطة بداية ونقطة نهاية للقوس والتحديد






زاوية start, end,angle تحديد نقطة بداية ونقطة نهاية واتجاه معين start,end,direction أو أحد الخيارات الأخرى ولاحظ ان البرنامج يسألك عن هذه المتغيرات بنفس الترتيب الموجود في هذه القائمة .. ويمكن متابعة رسم الأقواس عن طيق اختيار الخيار continue فيقوم البرنامج بالبداية من القوس السابق .. حيث يمكنك متابعة رسم الأقواس .. ولاحظ ان الأقواس arc هي عبارة عن جزء من دائرة بخلاف الأقواس ellipse arc وهي عبارة عن جزء من قطع مكافئ.

رسم القطعة المكافئ: ellipse

ellipse واختيار القائمة المنسدلة draw واختيار واختيار القائمة المنسدلة واختيار احد الخيارات الموجودة في الامر.



ويمكن ايضا رسم جزء من ellipse arc على انه ellipse والرمز 🔼 الخاص بالأمر ellipse يوجد على يسار واجهة البرنامج وكذلك الرمز الخاص بالأمر arc ellipse وعند إختيار ellipse لرسم قطع مكافئ يسأل البرنامج أولاعن تحديد المحور الأول للقطع المكافئ وتحديد النقاط الخاصة بهذا المحورثم تحديد طول المحور الثاني .. فيقوم البرنامج بتوقيع القطع المكافئ .

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: Specify other endpoint of axis:








ويمكن بالمثل اختيار الأمر ellipse arc فيسأل البرنامج ايضا عن نقطة النهاية للمحور الأول .. ثم المحور الثاني ثم يسأل البرنامج عن start angle وبعد ذلك يسأل البرنامج عن زاوية النهاية لهذه القطعة أو هذا القوس .. لاحظ ان هذا القوس هو عبارة عن جزء من قطع مكافئ ويختلف عن القوس السابق شرحه لأنه جزء من دائرة.

: donut رسم شکل

او شكل الكحكة عن طريق اختيار الأمر donut من القائمة المنسدلة draw ثم اختيار donut.



فيسأل البرنامج اولا عن نصف القطر او القطر الداخلي inside diameter ساقوم بالموافقة على الرقم الموجود ثم يسأل بعد ذلك البرنامج عن القطر الخارجي outside diameter .. ساقوم بالموافقة ايضا على هذه القيمة ثم يقوم البرنامج بوضع شكل donut في المؤشر ويسأل عن مكان التوقيع ولاحظ ان البرنامج يقوم بتظليل الجزء بين القطر الداخلي والقطر الخارجي ..

Revision cloud

حيث يمكن عن طريقه عمل شكل توضيحي أو تعليق يشبه شكل السحب.. عن طريق اختيار الأمر والضغط على مفتاح المؤشر الأيسر واستمرار الضغط لرسم







الشكل الذي يشبه شكل السحاب .. ولاحظ ان البرنامج يقوم بإغلاق الأمر عند اكتمال الشكل ويمكنك كتابة أي ملحوظة اوتعليق معين داخل هذا الشكل ء. ويمكنك تشكيل الشكل او الأمر بالشكل المطلوب ويمكن إختيار شكل معين أو أحد العناصر وتحويله الى شكل سحابي عن طريق الخيار Object من خيارات الأمر.

Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>:

Reverse direction [Yes/No] <No>: N

ويسأل البرنامج هل تريد عكس التوزيعة أي للخارج او إلى الداخل وهناك بعض الخيارات الأخرى للأمر مثلا arc length لتكبير او تصغير قيمة القوس المستخدم في رسم هذا الشكل ويمكن ايضا اختيار النموذج المطلوب style لرسم هذا الشكل عن طريق اختيار style واختيار النوع normal وهو النوع الافتراضي او اختيار النوع caligraphy وهو يعطي رسم يشبه رسم استخدام الأقلام التي تحمل نفس الأسم للخيار السابق. وكما ذكرت يمكن استخدام هذه الأشكال لكتابة ملحوظة معينة او عمل تعليق او غيرها من الأشكال التوضيحية ..

: polygons رسم المضلعات

يمكن استدعاء الأمر عن طريق الرمز 🔎 الخاص بالأمر في شريط رموز الأوامر واختيار polygon او اختيار الأمر من القائمة المنسدلة draw ثم اختيار وفي كلا الأحوال يقوم البرنامج باستدعاء الأمر ويسأل اولا عن عدد الأضلاع المطلوبة في المضلع ويمكن كتابة العدد من ٣ إلى ١٢٤ و الاختيار الإفتراضي ٤

تعلم بنفسك AutoCAD2007





بعد ذلك نقوم بتحديد نقطة المركز ثم يسأل البرنامج عن طريقه التوقيع للمضلع هل هو موجود داخل دائرة تمر بنقاطه او ان الدائرة موجودة داخله وتمس اضلاعه inscribed,circumscribed بعد ذلك يسأل البرنامج عن تحديد نصف القطر الخاص بهذه الدائرة التخيلية التي تساعد على توقيع الشكل المضلع فيقوم البرنامج بإعداد الشكل المضلع ويمكنك رسم المضلعات بعدد أضلاع مختلف عن طريق تحديد عدد الأضلاع ثم توقيع الشكل ولاحظ ان المضلعات polygons هي عبارة عن خطوط (polyline) والدليل على ذلك انه عند اختيار هذا العنصر يقوم البرنامج باختيار العنصر مرة واحدة وليس اختيار جزء جزء. مثلا عند اختيار الأمر move لعمل إزاحة للعناصر يسأل البرنامج عن اختيار العنصر وعند اختيار عنصر polygon يقوم البرنامج باختياره مرة واحدة وذلك للدلاله على انه خط متصل والخطوط المتصلة هي خطوط pline في برنامج اوتوكاد .

:pline(polyline) رسم الخطوط

اولا يمكن اختيار الأمر polyline عن طريق الرمز 🕰 الخاص به في شريط الرموز الأوامر أو يمكن اختياره من القائمة المنسدلة draw وأختيار polyline وعند اختيار الأمر يسأل البرنامج عن تحديد النقطة الأولى start point ثم يسأل عن النقطة الثانية و يستمر البرنامج في السؤال عن النقطة التالية ثم التالية ويمكن ادخال النقاط بالمؤشر او بإحدى الطرق السابق الحديث عنها عند ادخال النقاط .. ويمكنك اختيار احد هذه الخيارات الموجودة في polyline







مثلا احد مزايا polyline انه يمكنه التحول الى الامر arcمن داخل الأمر وذلك يبدو من شكل الرمز الخاص بالامرمثلا عن اختيار arc بكتابة حرف A يتحول الأمر إلى رسم الأقواس أو رسم arc ويمكن التحول مرة ثانية الى رسم الخطوط عن طريق اختيار line من خيارات الامر فيقوم البرنامج مرة ثانية بالتحول إلى رسم الخطوط وهكذا يمكنك التبديل بين الخطوط والمنحنيات باستخدام الأمر polyline ولذلك هذا الأمر مناسب في اللوحات المساحية واللوحات ايضاً التي يستخدم معها digitizer وكذلك مناسب مع استخدام tablet بدلا من المؤشر ويمكن تحديد width الخاص بقطعة معينة عن طريق الخيار width ويسأل البرنامج عن start width أي السمك عند بداية القطعة أي انه يستطيع عمل قطعة ذات سمك متغير من النقطة الأولى الى النقطة الثانية فيقوم البرنامج بعمل الخط بالسمك الحديد وهكذا ..

[Angle/CEnter/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: 1 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

ويمكن رسم الخط عن طريق تحديد الطول وذلك باختيار length ويمكن تحديد السمك عن طريق اختيار halfwidth ويمكن جعل الشكل مغلق عن طريق خيار close .. ولاحظ أنه عند اختيار arc والانتقال إلى رسم الأقواس تظهر خيارات أخرى حيث يمكن رسم الأقواس عن طريق angle او المركز أو direction او الخيارات الأخرى المتعارف لرسم الأقواس مثل radius او second point وتحديد ايضا width ..







ويمكنك اختيار خيارات أحد الأوامر عن طريق القائمة الفرعية التي تظهر عند الطغط على مفتاح المؤشر الأيمن أو عن طريق كتابة الأمر أو الخيار عند سطر الأوامر ..

Enter an option	Enter-	Balance report of the second
Close	Cancel Recent Input ▶	<u>E</u> nter
Join	Angle CEnter	<u>C</u> ancel
Width		Recent Input
Edit vertex	Direction	
Fit	Halfwidth	Arc
Spline	Line	Halfwidth
Decurve	Radius Second pt	Length
Ltype gen		Undo
Undo	Undo Width	Width

ويمكن ايضا تعديل خطوط polyline عن طريق اختيار الأمر pedit فيقوم البرنامج بالسؤال عن اختيار pline ولاحظ أن خط pline هـو عبارة عن قطعة واحدة مثله في ذلك مثل rectangle, polygon ولاحظ ان كل منهماعبارة عن polyline بعد ذلك تظهر الخيارات المتعلقة بتعديل polyline وهي open لفتح الشكل أو join لوصله بخط بي لاين آخر أو تغيير width أو التعديل على النقاط أو تحويله إلى خطوط وذلك في حالة curves أو تحويل الخطوط إلى curves وعند إختيار التعديل على النقاط edit vertex عن طريق كتابة حرف E لأن الحرف المكتوب CAPITAL هو الإختصار المطلوب كتابته فيقوم البرنامج







Command: pedit

Select nolyline or [Multiple]:

Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]:

[Next/Previous/Break/Insert/Move/Regen/Straighten/Tangent/Width/eXit] <N>:

بإظهار النقطة الأولى ويمكن الانتقال الى نقطة أخرى عن طريق الخيارات التي تظهر Next, previous وbreak لعمل فصل عند نقطة معينة او insert لزيادة نقطة او move لترحيل هذه النقطة عن موضعها ..

وللخروج من خيارات النقاط إخترexit وكتابة X فيقوم البرنامج بالعودة الي الخيارات الأصلية المتعلقة بالأمر polyline وعند اختيار الأمر decurve يقوم البرنامج بإلغاء المنحنيات الموجودة في الخط polyline ..


Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:

بعد ذلك سأقوم باختيار الأمر spline.. والأمر spline هـو عبارة عن نـوع من الخطوط المرنة تشابه استخدام flexible المستخدم في اللوحات الهندسية .. ويمكن رسم الخطوط spline وهي كما ذكرنا نوع من أنواع الخطوط polyline ولكنها تتميز بأنها أكثر انسيابية واكثر نعومة .. حيث يمكن اختيارها عن طريق اختيار القائمة المنسدلة draw ثم اختيار spline بعد ذلك يسأل البرنامج عن اختيار النقطة الأولى ثم اختيار النقطة الثانية والثالثة وهكذا ولاحظ أن هذه الخطوط هي عبارة عن منحنيات ناعمة .. بعد ذلك تظهر خيارات الأمر close لعمل غلق للشكل وتحديد المقدار fit tolerance وهي نسبة السماحية المحددة لعملية ضبط الشكل مع النقاط. . و يمكن تعديل هذه النوعية من الخطوط عن طريق كتابة الأمر splinedit او عن طريق اختيار modify ثم اختيار object ثم

تعلم بنفسك AutoCAD2007



اختيار spline واختيار الخط .. فتظهر النقاط الخاصة بالخط كما تبدو في الشكل باللون الأزرق.



Enter an option [Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo/eXit] <eXit>:

Specify new location or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>:

حيث يمكن تعديل هذه النقاط ولاحظ أنه ليس دائماً نقاط الشكل وبعضها يقع على المنحنى فبعض هذه النقاط يقع خارجه وبعضها يقع عليه وبعضها يقع داخله وذلك حسب اتجاه المنحنى ومن خيارات spline يمكن عمل تحريك داخله وذلك حسب اتجاه المنحنى ومن خيارات spline يمكن عمل تحريك لنقطة معينة عن طريق اختيار xove vertex فيقوم البرنامج باختيار هذه النقطة وتحويلها إلى لون أحمر لإزاحتها ويمكن اختيار نقطة أخرى عن طريق اختيار next فيقوم البرنامج بالانتقال إلى النقطة الأخرى ثم التي تليها .. ويمكن إزاحة كل نقطة والتأثير على الشكل المنحنى ..ويمكن الرجوع الى النقطة السابقة عن طريق اختيار sprevious ويمكن اختيار النقطة المطلوبة بكتابة الحرف طريق اختيار النقطة المطلوبة بكتابة الحرف دعيار الخيارات عن طريق كتابة x والعودة إلى الخيارات الأصلية حيث يمكن عمل refine لخيط spline لخط spline لخيارات الأصلية حيث يمكن عمل refine لخيار بين هده الخيارات الأصلية حيث يمكن عمل refine لخيارات الأصلية حيث يمكن عمل refine لخيارات الأصلية حيث يمكن عمل refine ويمكن الخيارات الأصلية حيث يمكن عمل refine ويمكن الخيارات الأصلية حيث يمكن عمل refine ويمكن الخيارات الأعلية بهنا ويمكن الخيارات الأعلية بهنا ويمكن عمل refine ويمكن الخيارات الأعلية بهنا ويمكن عمل refine ويمكن الخيارات الأعلية بهنا ويمكن عمل refine ويمكن الخيارات الأعلية بهنا ويمكن الخيارات الأعلية بهنا ويمكن عمل refine ويمكن الخيارات الأعلية بهنا ويمكن الخيارات الأعلية بهنا ويمكن الخيارات الأعلية بهنا ويمكن عمل refine ويمكن المؤين المؤين المؤين المؤين الخيارات الأعلية بهنا ويمكن المؤين المؤين

AutoCAD2007 isla just 77



نقطتين عن طريق اختيار refine والضغط على مفتاح enter فيسأل البرنامج عن إضافة نقاط add control points او تغيير width ويمكن جعل الشكل مفتوح عن طريق اختيار open .. فيقوم البرنامج بفتح آخر قطعة وجعله شكل مفتوح ويمكن غلقه مرة ثانية عن طريق اختيار close ويمكن عكس اتجاه المنحني عن طريق اختيار reverse لاحظ ان الحرف الكابتل هـ و الاختصار للأمر ساقوم بكتابة إي فيقوم البرنامج بعكس اتجاه المنحنى ويمكن التراجع عن أي أمر من الأوامر التي تمت على الخط عن طريق الأمر undo أي أن البرنامج يوفر أمر داخلي للتراجع ويمكن الخروج في أي وقت من أمر التعديل عن طريق اختيار exit فيقوم البرنامج بالخروج من الأمر Vline,spline هما أمران يستخدمان لعمل الخطوط ذات الاستدارات الناعمة وبخاصة الأمر spline


design center النافذة

يمكن عن طريق هذه النافذة رؤية معاينة للملفات الموجودة او إدراج احد الملفات الى واجهة البرنامج عن طريق السحب او الضغط المزدوج .. ويمكن ايضا إدراج أحد البلوكات الموجودة في النافذة design center إلى نافذة tool palette ومن الخيارات الجيدة أيضا للنافذة design center أنه يمكنك عين طريقها استعراض الخيارات أو عناصر الملف سواء نموذج الأبعاد dimensions style او layers أو text style او غيرها من الخيارات الأخرى.









وعندما تقوم باختيار ملف معين واختيار text style الموجودة داخله أي أنها تستطيع الوصول الى مكونات الملف .. وعند الضغط المزدوج على أي نموذج من هذه النماذج يقوم البرنامج بإدراجه إلى الملف الحالي وهكذا الحال مع dimension style أو line type أو line type أو dimension style توفر الوقت في التعامل مع العناصر المعدة سابقاً والموجودة في ملفات أخرى .. ويمكن عمل ذلك عن طريق اختيار open drawing واختيار احد الملفات وإظهار خصائصه ويمكنك ايضا الوصول الى المكتبة online والخاصة بالشركة عن طريق اختيار dc online ولاحظ أنك ستجد بها الكثير من العناصر والبلوكات التي ربما قد تكون مفيدة ..

: tool palette النافذة


طريقة جديدة وجيدة لتخزين بعض العناصر مثل عناصر التهشير وهو ملء عنصر







معين بمجموعة خطوط لمعرفة محتوى هذا العنصر أو نماذج الابعاد.. لاحظ ان النافذة tool palette تحتوي على عناصرتهشير معدة سابقاً حيث يمكنك عمل إدراج لنوع تهشير معين من النافذة tool palette الى أحد العناصر الموجودة في نافذة الرسم .. ولاحظ ايضا انه يمكنك تخرين البلوكات او العناصر الرسومية داخل النافذة tool palette وعند إختيار احد العناصر من النافذة tool palette والضغط عليه يقوم البرنامج بتحميل الأمر insert بصورة تلقائية و يسأل عن المقاس المختار للعنصر.



ولاحظ كيف يمكنك ادراج عنصر رسومي بسهولة او بلوك من هذه المكتبة إلى الرسم ويمكن وضع أي عنصر رسومي من القرص الصلب او من أي قرص داخل هذه النافذة باستخدام النافذة design center مع النافذة باستخدام النافذة

ويمكنك ايضا الوصول إلى الأوامر الأكثر تكرارية والتي تقوم بضبطها في النافذة tool palette وعند اختيار امر معين يقوم البرنامج بتحميله مثلما تكون قد





اخترته من شريط موز الأوامر ويمكن عن طريق ذلك إلغاء القوائم الخاصة برموز الأوامر الموجودة على يمين ويسار البرنامج في حالة عدم الحاجة إليها والاكتفاء tool palette .. عند أوامر جديدة إلى هذه القائمة .. عند الضغط على مفتاح المؤشر الأيمن أثناء وجودك في القائمة tool palette تظهر بعض الخيارات مثل خيارات view options حيث يمكن عن طريقها رؤية view مثل الوضع الحالى أو الرموز فقط icons أو الرموز والأسماء.. ويمكنك اختيار autohide حتى تختفي النافذة عند الابتعاد عنها وتظهر عند الاقتراب منها . بينما الخيار customize command عند إختيارة يظهر مربع الحوار customize حيث يمكن عن طريقه اختيار احد الأوامر الموجود في قائمة منسدلة معينة وأقوم بعمل drag له إلى النافذة command ووضعه في المكان المحدد ويمكنك ايضا عمل tool palette جديدة خاصة بك عن طريق الضغط على مفتاح المؤشر الأيمن واختيار customize palette وفتح حديدة حيث يمكن سحب أحد الأوامر داخلها أو نوع التهشير عن طريق عملية copy,paste .. فيقوم البرنامج بوضع نوع التهشير ايضا داخل copy,paste وهكذا يمكنك عمل tool palette خاصة بك ووضع الأوامر التي كثيرا ما تسخدمها بها والاستغناء عن الأشرطة الأخرى الموجودة على جانبي لوحة الرسم .. لاحظ ان ظهور القوائم الموجودة في برنامج أوتوكاد يمكن التحكم فيه عن طريق ملف يسمى acad menu ويمكن عمل إعدادات جديدة عن طريق الضغط على مفتاح المؤشر الأيمن واختيار customize .





اوامر الدقة grid, snap:


شبكة grid هي عبارة عن شبكة ذات نقاط أفقية ورأسية متقاطعة يمكن عن طريق طريقها الرسم بطريقة سهلة .. ويمكن إظهار شبكة grid اواخفاءها عن طريق اختيار الرمز grid display [GRID] أسفل واجهة البرنامج وعند إختياره لاحظ ظهور الشبكة في واجهة البرنامج ويمكنك بجعل limits وهي المساحة الحقيقية للوحة الرسم أو أبعاد اللوحة ملء الشاشة وذلك عن طريق اختيار المسكة ملء اللوحة ملء الشاشة وذلك عن طريق اختيار المبكة ملء اللوحة .. سأقوم بكتابة azoom all فيقوم البرنامج بإظهار شبكة drid ملء لوحة الرسم .. ولاحظ معي أنه بالنسبة لشبكة grid النقطة الموجودة أسفل يسار الشبكة هي نقطة الصفر بالنسبة لأبعاد grid والنقطة الموجودة أعلى يمين الشبكة هي نهاية اللوحة . ولاحظ أنه يمكنك تقسيم هذه المسافات إلى مسافات أفقية ومسافات رأسية حيث يمكنك الرسم بسهولة مثلا إذا الخط كانت هذه المسافة تساوي ١ متر وقد كان هناك خط عبارة عن ٤ متر إذا الخط عبارة عن اربع وحدات وهكذا ويمكن تشغيل خاصية snap مع شبكة grid وذلك لزيادة الفائدة والدقة وخاصة عند بداية التعامل مع برنامج أوتوكاد..











وخاصية snap تجعل المؤشر ينتقل فقط على النقاط المحددة وعلى المسافات المحددة مثلا عندما أقوم بضبط نقاط snap نفس المسافة الخاصة بشبكة grid ينتقل المؤشر على النقاط grid فقط وعندما أقوم برسم خط معين يمكن تحديد طوله بسهولة لاحظ معى تحديد الطول بسهولة وذلك عن طريق انتقال المؤشر







على النقاط الجريد فقط .. ويمكن ضبط خصائص grid وsnap عن طريق الوقوف على الرمز SNAP GRID الخاص بهم والضغط على مفتاح المؤشر الأيمن واختيار setting فيظهر مربع الحوار drafting setting ويظهر الجزء snap&grid حيث يمكن تشغيل خاصية القفز snap او إغلاقها من خيارات الأمر او عن طريق الضغط على مفتاح F9 من لوحة المفاتيح ويمكن كذلك تشغيل شبكة grid او إغلاقة من خيارات الأمر او عن طيق الضغط على F7 ويمكن التحكم في مسافات snap أي مسافات القفز في الاتجاه الأفقى x spacing والاتجاه المتعامد او الرأسي y spacing عن طريق هذه المقادير ولاحظ أنه يمكن أن تكون المسافات الأفقية مختلفة عن المسافات الراسية .. وكذلك الحال بالنسبة لشبكة grid يمكن اختيار مسافة أفقية تختلف عن المسافة الرأسية .

وشكل grid,snap في الوضع الافتراضي يسمى rectangular snap ويمكن جعله في شكل isometric snap عن طريق تشغيل الخيار isometric snap ويتحول شكل snap الى شكل ايزومتري ويتحول ايضا شكل المؤشر إلى شكل ايزومتري حيث يمكن رسم الخطوط في المنظور .. ويفيد ذلك في عمل المناظير المستخدمة في الرسوم الميكانيكية وغيرها من الرسوم الأخرى .. ويمكن ايضا تشغيل خاصية التعامد ortho .

أدوات الدقة object snap


في برنامج اتوكاد لعمل الرسوم سواء إنشاء الرسوم او تعديلها لا يمكن وضع نقطة أو خط في مكان معين بدقة إلا عن طريق استخدام خيارات osnap وإلا







ستظهر في موضع خطأ عند الطباعة . ولعمل ذلك لابد من تشغيل أحد خيارات osnap عن طريق الضغط على مفتاح shift ومفتاح المؤشر الأيمن فتظهر القائمة جانبية يمكن عن طريقها اختيار الخيار المطلوب أو الخيار المناسب للعمل ..




حيث يمكن التقاط نقطة معينة end point نهاية خط او منتصف خط أو قطعة midpoint أو نقطة تقاطع intersection او امتداد اكستنيشن او نقطة مركز لدائـرة center أو ممـاسtangent او خـط مـتعامدperpendicular أو مـوازي parallel او الخيار الحديث في الاتوكاد mid between 2 points أي نقطة متوسطة بين نقطتين وهو مساعد للغاية أثناء العمل .. البرنامج يقوم بإظهار شكل أصفر صغير للدلالة على أن هذه النقطة هي نقطة من خيارات snap ولاحظ الالتقاط الدقيق للنقطة فالبرنامج يقوم بالتقاط النقطة في الموضع المحدد بالضبط وعندما نقوم بعمل zoom دقيق لهذا الجزء ستجد ان البرنامج قد قام بالتقاط النقطة بدقية .. وهكذا لا يمكنك الاستغناء اثناء الرسم عن خيارات osnap





ويمكنك إستخدام هذه الخيارات ليس مع أوامر الرسم فقط بل مع أوامر التعديل إيضا مثل move ,rotate ,scale حيث يسأل البرنامج عن اختيار نقطة الإمساك base point حيث يمكن إستدعاء أحد خيارات osnap عن طريق الضغط على مفتاح shift ومفتاح المؤشر الأيمن حيث يمكن إختيار أحد خيارات osnap ويمكنك وضع النقطة على النقطة بطريقة دقيقة وفعالـة .. ويمكنك ايضا الرسم من مركز الدائرة او عمل تحريك لها من المركز حيث يصعب ذلك في الأحوال العادية ولكن عند اختيار أحد خيارات osnap وهو الخيار center يسهل التقاط المركز .. ويمكن ايضا رسم خط عمودي على خط perpendicular عن طريق خيارات osnap ولاحظ انبه يمكنك رسم خبط عامودي عند طريق اختيار مفتاح ortho f8 ولكن هذا الخط قد لايقع على الخط المطلوب بالضبط فلابد من تشغيل الخيار perpendicular.. حيث يمكن عن طريقه معرفة نقطة التعامد على الخط ويتضح من الأمثلة السابقة ان خيارات osnap لاغني عنها للرسم الدقيق ويمكن تشغيل خيارات osnap بصفة مستمرة او بصفة دورية اثناء عملية الرسم والتعديل وتسمى في هذه الحالة running osnap أي انها فعالة بصفة مستمرة ..






وذلك عن طريق اختيار snap لجعلها فعالة واختيار بعض الخيارات لتثبيتها وجعلها بصفة مستمرة عن طريق الضغط على مفتاح المؤشر الأيمن واختيار وجعلها بصفة مستمرة عن طريق الضغط على مفتاح المؤشر الأيمن واختيار العيض setting فيظهر مربع الحواركما بالشكل السابق حيث يمكن اختيار بعض الخيارات لجعلها فعالة بصفة مستمرة مثل point او extension وهذه الخيارات كلها تصبح عظيمة الأهمية اثناء الرسم . و في هذه الحالة تصبح الخيارات فعالة عند تشغيل أي امر وعند الاقتراب من نقطة معينة يقوم البرنامج بمعرفة هل هذه النقطة هل هي point الموارات فعالة عند نقطة معينة والابتعاد عنها يقوم البرنامج بتحديد خط الإمتداد وذلك بسب تشغيل الخيار extension وهكذا حيث يمكنني رسم خط امتداد لخط آخر باستخدام خاصية extension وهكذا








هناك خاصية أخرى مفيدة يمكن تشغيلها مع osnap وتسمى polar track حيث يمكن تشغيل هذا الخيار بالضغط على f10 أو إستخدام الرمز الموجود أسفل واجهة البرنامج وعن طريقة يقوم البرنامج بعمل مساعدة للمستخدم عند اختيار أمر معين مثلا عند اختيار الأمر line وتشغيل الخيار osnap والخيار polar track عندما اقوم بالاقتراب من نقطة والوقوف عندها قليلا للحظات يقوم البرنامج بتشغيل الخاصية polar track حيث تصبح فعالة .. وتظهر هذه الخطوط الممتدة في الاتجاهات لتساعدك على الرسم .. ويمكن ضبط الزاويا المراد عمل tracking او polar tracking عن طريق هذه القائمة وإضافة نقاط حديدة او زوايا حديدة او حذف الزوايا المعرفة . ويفيد لتوقيع العناصر بزاوية معينة وهكذا يمكنك استخدامة ايضا دون استخدام خيارات osnap.









ويمكنك اظهار بعض الخيارات المتعلقة بالـ snap, tracking مثل لون snap مثل لون وحجم marker الخاص بها وغيرها من خيارات options من الجزء stools.

وتذكر ان خيارات osnap هي خيارات مفيدة للغاية سواء قمت باستعمالها عن طريق الضغط على مفتاح المؤشر الأيمن واختيار shift واختيار احد الخيارت او عن طريق تشغيل الخيار running osnap وضبط الخيارات المعينة لتصبح فعالة بشكل مستمر .. في هذه الحالة او الأخرى يمكنك الاستفادة من خيارات الدقة في الرسم والتعديل الدقيق الموجودة في برنامج اوتوكاد .

أوامر مساعدة أخرى


مثل استخدام الأمر status لمعرفة بيانات عن الملف الحالي ومعرفة خط الرسم







المستخدم او الموجود بالملف والطبقات وكذلك الأماكن الفارغة الموجودة في الهارديسك وذلك عن طريق كتابة الأمر statusعند سطر الأوامر او اختياره من القنمة المنسدلة tools ثم اختيار inquiry ثم status .



وعند إختياره يقوم البرنامج بإظهار بيانات عن العناصر او النقاط الموجودة بالرسم وكذلك نظام الرسم المستخدم وعدد الطبقات layers الموجودة والألوان الموجود في الرسم ونوع الخطوط وسمك للخطوط وغيرها من الخيارات الأخرى مثلا حجم المساحة الفارغه في الهارديسك وحجم الذاكرة المتاحة.

list الأصر

يمكن عن طريقه اختيار عنصر معين ومعرفة بيانات عن هذا العنصر وعند إختيار الأمر يسأل عن إختيار العنصر أو العناصر المطلوب معرفة بيانات عنها ثم يقوم البرنامج بعرض الخصائص هذا العنصر الرسومي مثل البيانات الموجودة في الشكل التالي والخاصة بعنصر المستطيل.







LWPOLYLINE Layer: "0" Space: Model space Handle = 42 Closed Constant width 0.0000 area 4620.3148 perimeter 282.6374 at point X= 117.0569 Y= 273.8318 Z= 0.0000 at point X=207.0147 Y=273.8318 Z= at point X=207.0147 Y=222.4709 Z= 0.0000 0.0000 at point X= 117.0569 Y= 222.4709 Z= 0.0000

اولاً يقوم بعرض النقاط الخاصة لهذا المستطيل اكس والواي لكل نقطة من النقاط وكذلك larea المساحة والمحيط والسمك الموجود ولون الخط ونوع الخط .. ويمكن اختيار اكثر من عنصر في نفس الوقت

area الأمر


حيث يمكن عن طريقه معرفة مساحة معينة عن طريق كتابة area والضغط على مفتاح enter فيسأل البرنامج عن اختيار مساحة معينة حيث يمكن اختيار أي شكل غير منتظم على أنه مساحة ويمكن اختيار عنصر رسومي معين او عنصر معين لرؤية مساحته . فيقوم البرنامج بكتابة المساحة area الخاصة بهذا المضلع وكذلك المحيط الخاص بهذا المضلع لاحظ انه يمكنك اختيار أي شكل غير منتظم لمعرفة المساحة الخاصة به.

هناك أمر أخر من الأوامر المساعدة وهو امر الآلة الحاسبة calculator حيث يمكن عن طريقة استدعاء الأله الحاسبة الموجود في برنامج الاوتوكاد عن طريق كتابة cal عند سطر الأوامر فيقوم البرنامج بكتابة expression حيث






يمكنك استخدمه مثلما تقوم باستخدام الأله الحاسبة الخاص بك لعمل العمليات الحسابية العاديـة فيقوم الـبرنامج بإظهـار الـناتج في الـنافذة window .. ويمكنك ايضا عمل عمليات اكبر عن طريق فتح أقواس وغيرها من الخيارات الأخرى وهكذا يمكنك إجراء عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة وغيرها من العمليات الأخرى في برنامج اتوكاد دون الحاحة إلى الة حاسبة خارجية .. وفي الإصدارة السابقة ٢٠٠٦ استحدثت الشركة شكل جديد للأمر calculator يمكن الوصول إليه عن طريق الضغط على ctrl+8 من لوحة المفاتيح فيقوم البرنامج بإظهار النافذة الخاصة بالآلة الحاسبة او quickcalc حيث يمكن عن طريقها إجراء جميع العمليات العادية التي يمكن عملها بالآلة الحاسبة وكذلك الحسابات العلمية scientific ويمكن تحويل الوحدات الخاصة بالطول او المساحة أو الحجم او الزاوية من وحدة الى وحدة أخرى مثلا عندما أقوم بتحويل طول معين length من centimeter وكتابة القيمةالمراد تحويلها يقوم البرنامج بإجراء عملية التحويل وإظهار النتيجة الجديدة وكذلك وجود متغيرات يمكن إضافتها إلى العمليات الحسابية.












الحقيقة إن وجود مثل هذا الأمر في برنامج اوتـوكاد يوفر على المستخدم استخدام الآلة الحاسبة الخارجية ..

سنتابع الحديث عن بعض الأوامر المساعدة اولا يمكنك قياس طول معين عن طريق استخدام الأمر distance والأمر موجود في القائمة المنسدلة tools ثم first point ثم distance بعد ذلك يمكن اختيار النقطة الأولى distance عن طريق استخدام أدوات osnap ثم النقطة الثانية وبعد اختيار الطول المطلوب للقياس يقوم البرنامج بإظهار المسافة في اتجاه × والمسافة في اتجاه ٧ والمسافة في اتجاه z وفي حالة الخطوط المائلة يقوم البرنامج بكتابة , delta x .delta y







يمكن تقسيم خط معين إلى مجموعة من الأجزاء المتساوية عن طريق استخدام الأمر divide ويقوم البرنامج بوضع نقاط عند أماكن التقسيم لاحظ أنه يمكن رسم نقاط في الوضع العادي عن طريق استخدام الأمر point ورسم نقاط ولكن النقاط الافتراضية قد لا تبدو بصورة جيدة في لوحة التصميم ولـذا برنامج اوتوكاد يوفر العديد من أشكال النقاط التي تبدو بصورة جيدة وواضحة في البرنامج عن طريق الامر points style وعند إختيار أحد هذه النماذج يتحول شكل النقاط إلى النموذج الجديد لاحظ أن هذا الخيار يفيد كثيراً عندما تريد رسم خط يتقاطع مع خط أخر في منطقة معينة ويمكن ايضا جعل البرنامج يقوم بتقسيم خط معين عن طريق تحديد طول معين فيقوم البرنامج بتكرار هذا الطول وعمل التقسيم وذلك عن طريق الأمر measure .

ومن الأوامر المفيدة ايضا الأمر time وهو موجود في القائمة الفرعية انكويري حيث يمكن عن طريق هذا الأمر معرفة الوقت الحالي ومعرفة وقت إنشاء الملف

AutoCAD2007 dunie jake






ووقت تعديله والوقت الكلى المستغرق في عمله.

hatch الأصر

ويستخدم لعمل تاثير التهشير أو ملء عنصر معين بمجموعة من الخطوط المتقاطعة اوالوان معينة او اشكال لتحديد نوع العنصر الرسومي عند رؤيته في لوحة مثلا اذا رأيت عنصر مهشر بخرسانة تعلم انه كتله خرسانية واذا رايت عنصر مهشر بعلامات الطوب تعلم انه حائط من الطوب واذا كان مهشر بخامة أخرى تستطيع معرفة نوع العنصر وهكذا .. فإن التهشير مفيد لمعرفة العناصر بطريقة تلقائية وسريعة عند رؤية اللوحة بدون سؤال .. ويمكن الوصول الى الأمر hatch عن طريق شريط رموز الأوامر 🖾 واختيار الأمر hatch او عن طريق اختيار القائمة المنسدلة draw ثم اختيار hatch او يمكن ايضا اختيار احد الاختيارات المعدة سابقة في tool palette واختيار أحد أنواع hatch وعمل drag له الي صفحة التصميم وفي كلا الأحوال يقوم البرنامج بعمل hatch للعنصر المختار او للمكان المحدد وسنتعرف في التمارين التالية على كيفية عمل الهاتش.










لاحظ أن برنامج اوتوكاد استحدث ايضا عملية ملء العناصر بالألوان ويمكن اختيار احد نماذج التهيشر من النافذة tool palette وسحبه بطريقة مباشرة الى عنصر رسومي فيقوم البرنامج بملء هذا العنصر بنوع التهشير المختار.. ويمكن ايضا اختيار اللون بدلا من شكل معين للخطوط عن طريق أحد الألوان المعدة سابقا

وعند إختيار الأمر hatch يمكن عن طريق مربع الحوار الخاص بالأمر وهو مقسم الى ثلاث أجزاء :الجزء الأول hatch يمكن عن طريقة اختيار نوع التهشير او نموذج التهشير المطلوب وبعض الخيارات للتحكم في كيفية عمل التهشير وزاويته angle والمقاس المستخدم scale والجزء الثاني هو جزء حديث لعمل التهشير باستخدام اللون او مجموعة الوان أوتدرج الألوان والجزء الثالث وهو الأيمين ثابت يمكنك من اختيار العناصر المطلبوبة للتهشير او عملية نسخ الخصائص ..









ويمكن استعراض انواع التهشير الموجودة عن طريق الضغط عل الرمز swatch Swatch: فيقوم البرنامج باستعراض أنواع التهشير المتاحة أو المعرفة سابقا او predefined ولاحظ أن برنامج اوتوكاد يوفر العديد من نماذج التهشير سابقة الإعداد يمكنك اختيار أحد انواع التهشير من predefined و يمكنك الصغط على هذا السهم المجاور للخيار pattern وإستخدام الاسهم من لوحة المفاتيح للتبديل بين النماذج واختيار أحد الأنواع الموجودة.

ويمكن التحكم في المقاسscale الخاص بالتهشير وكذلك جعل التهشير بزاوية معينة عن طريق اختيار angel .




ولإختيار العنصر المطلوب عمل تهشير له فذلك عن طريق خيارات الجزء الأيمن من مربع الحوار hatch وهو الجزء boundaries حيث يمكن اختيار points واختيار نقطة موجودة داخل العنصر رسومي او الشكل المطلوب تهشيره او اختيار الشكل نفسه عن طريق إختيار select object وذلك في حالة وجود







شكل سهل الإختيار ثم الضغط على مفتاح enter لإنهاء حالة الاختيار فيقوم البرنامج بجعل خط متقطع للدلالة على اختياره ثم قم بعمل preview لعمل التهشير المطلوب فيظهر التهشير داخل الشكل المختار.




(شكل بوضح تغيير المقاس scale والزاوية angle لنموذج التهشير الواحد)

للعودة مرة ثانية لمربع الحوار hatch لتعديل النوذج إضغط على مفتاح esc من لوحة المفاتيح .حيث يمكن تغيير المقاس scale الخاص بالنوذج المستخدم سواء تكبير او تصغير ليتناسب مع أبعاد اللوحة او أبعاد العنصر ..ويمكن تغيير زاوية ميل النوذج المختار عن طريق الخيار angel فيقوم بعمل التهشير بالزاوية المحددة حسب الخيار المحدد .. وهكذا يمكن اختيار اين نموذج تهشيروتغيير زاويته او المقاس الخاص به .. وكل هذه الخيارات موجود داخل الجزء predefined المعرف سابقا ويمكن اختيار user defined من الخيار typeواختيار خطوط في اتجاه واحد فقط او اختيار خطوط متقاطعة double عن طريق تشغيل أو إغلاق الخيار double وايضا تحديد الزاوية الخاصة بالخطوط من خيارات angle &scale .. أو يمكن جعلها خطوط مائلة وتحديد المسافة بين الخطوط spacing بعضها وبعض وهكذا يمكنك عمل نموذج تهشير بسيط عبارة عن خطوط وتغيير زاوية ميله وتغيير المسافة بين الخطوط.









بينما الجزء more options الموجود أسفل يمين نافذة الأمر hatch يمكن عن طريقه الوصول إلى خيارات island detection والمقصود به في حالة وجود اكثر من عنصر رسومي داخل العنصر الأصلي .. النوع normal يقوم البرنامج بعمل تهشير للسطح الأول ثم ترك السطح الثاني ثم تهشير السطح التالي له أي بصورة تبادلية .. بينما في النوع outer يقوم البرنامج بعمل تهشير للسطح الخارجي فقط .. والنوع ignore يتجاهل البرنامج العناصر الداخلية ويقوم بعمل التهشير على العنصر مرة واحدة ..

لاحظ انه عندما يقوم البرنامج بعمل تهشير فإنه يقوم بعمل حدود تخيليه boundary حول حدود التهشير ولكن البرنامج في نهاية الأمر وبعد اتمام العمل وعمل التهشير يقوم بحذف هذه الحدود .. ويمكن الإبقاءعلى هذه الحدود عن طريق تشغيل الخيار retain boundaries هـل هـو polyline اوregion .. وفي حالة اختيار الإبقاءعلي الحدود retain boundaries يمكن ترتيب ظهور التهشير و الحدود الخاص به عن طريق خيارات draw order سواء ارسال التهشير خلف الحدود حتى يمكن اختيار الحدود بسهولة او ارسال التهشير امام الحدود أو أرساله الى الأمام أو أرساله الى الخلف..








ويمكن ايضا لبرنامج اتوكاد ملء الأسطح غير تامة الإغلاق بالتهشير عن طريق الخيار gap tolerance وتحديد قيمة السماحية للعنصر المفتوح.

ملحوظة: يمكن رؤية العناصر المختارة عن طريق اختيار View Selections فيقوم البرنامج برؤية العناصر المختارة

يمكن عمل نسخ من خصائص تهشير معينة عن طريق الأمرinherit properties يمكن عمل المنظم التهشير المنامج بتحميله بصورة افتراضية وجعله هو نظام التهشير الحالى ...



Gradient hatch يمكن عن طريقه ملء سطح معين باستخدام لون او تدريجة لون معين او تدريجة بأكثر من لون .الخيار one color لاختيار لون واحد فقط








وعند الضغط على الرمز على يمين رمز اللون يقوم البرنامج بفتح مربع الحوار الخاص بالألوان سواء indexed colors وهي الألوان السابقة في برنامج اوتـوكاد او true colors ويمكـنك اختـيار ألـوان القياسـية العالمـية .. مـثل panatone او غيرها من الخيارات الأخرى و يمكنك اختيار شكل التدريجه عن طريق الضغط على رمز المعاينة ويقوم البرنامج باختياره وعمل استعراض له وهكذا ويمكنك ايضا اختيار زاوية معينة لميل التدريجه او شكل ألوان عن طريق خيارات angel .. بينما عند تشغيل الخيار two colors لعمل تدريجة بين لونين حيث يمكنك تغيير الألوان الإفتراضية إلى الوان اخرى مختارة .

ويوفر برنامج أوتوكاد إمكانية التعديل بصورة تلقائية للتهشير وتسمى associative ويقوم البرنامج بعمل هذه الخاصية بصورة تلقائية او صورة افتراضية في التهشير مثلا عند عمل تهشير لعنصر معين ثم تغيير المقاس الخاص به أو عمل stretch لهذا العنصر يقوم البرنامج بتعديل التهشير إلى المساحة الجديدة بصورة تلقائية وذلك كله بسب تشغيل الخيار associative عند عمل التهشير بينم عند عدم تشغيل هذا الخيار لا يتغير التهشير بصورة تلقائية مع تغير العنصر ..

خاصية أخرى ايضا من خصائص التهشير الجيدة عند عمل تهشير لأشكال متداخلة ثم إزاحة أحد العناصر الداخلية إلى موضع اخر يقوم البرنامج بعمل تعديل تلقائي للتهشير وهي خاصية أخرى جيدة من خصائص التهشير هي إمكانية تغيير مساحة التهشير بطريقة تلقائية ..





أوامر النعدبك فع

ا نو کا د2007

● تعلم بنفسك ●

AutoCAD2007





والرموز الخاصة بها موجودة على يمين واجهة البرنامج او يمكن الوصل اليها عن طريق القائمة المنسدلة modify وقبل الحديث عن أوامر التعديل سنتحدث عن استراتيجية اوامر التعديل في برنامج اوتوكاد حيث يجب اختيار العناصر المطلوب تعديلها إما قبل اختيار الامر او بعد اختيار الامر وذلك في الوضع الافتراضي مثلا عندما اقوم باختيار الأمر move .. يطلب البرنامج اختيار العناصر select object فيقوم البرنامج باختيارها والسؤال عن اختيار عناصر اخرى ويمكن فتح نافذة اختيار عن طريق الضغط على مفتاح المؤشر الأيسر واستمرار الضغط وفتح نافذة اختيار من اليمين الى اليسار فتظهر بخط متقطع dashed ولاحظ انه يكفي التقاطع مع العناصر حتى يتم اختيارها أي انه لايهم ان تكون العناصر بالكامل داخل نافذة الاختيار.. ولاحظ انه عند فتح مربع الاختيار من اليسار الى اليمين لاختيار العناصر تظهر نافذة الاختيار بخط solid وليس متقطع ولا يقوم البرنامج باختيار المستطيل المتقاطع مع نافذة الاختيار وانما لابد ان يكون العنصر بالكامل داخل هذه النافذة .. ويمكنك اختيار عنصر أخر أو إضافة عنصر إلى الإختيار عن طريق الضغط على مفتاح shift والضغط على العنصر وبعد الانتهاء من عملية الإختيار selection قم بالضغط على مفتاح enter فيبدأ البرنامج بمتابعة الأمر سواء كان move او copy أوغيره من أوامر التعديل الأخرى.

الخيار الآخر هو إمكانية اختيار العناصر الرسومية قبل الدخول الى الأمر فيقوم البَرِنِامج بتحويله الى خط متقطع للدلالة على الاختيار واظهار بعض النقاط

AutoCAD2007 dunin pls (9 Y)



الزرقاء التي تسمى المقابض او grips مقابض الامساك وسنتعرف عليها بعد قليل وعند اختيار الامر move يعتبر البرنامج ان العناصر قد تم اختيارها بالفعل ولا يسأل عن اختيار عناصر اخرى وانما يتابع الامر بطريقة مباشرة.. ويمكن تشغيل هذه الخاصية او عدم تشغيلها وهي خاصية اختيار العناصر قبل الدخول الى امر التعديل عن طريق اختيار tools ثم اختيار options ومن خيارات moun /verb selection تشغيل الخيار

- Selection Modes

▼ Noun/verb selection

والمقصود هنا noun /verb هو اختيار العنصر اولا ثم اختيار الأمر .. وعند الغاء هذا الخيار وإختيار العناصر قبل الدخول غلى الامر move مثلا سيتجاهل الأمر العناصر المختارة ويبدأ بالسؤال عن اختيار العناصروذلك بسب اغلاق الخيار السابق ..



عند اختيار العناصر يمكن كتابة last لاختيار اخر عنصر تم عمله فيقوم البرنامج باختيار اخر عنصر تم انشاؤه . وعند بكتابة all يقوم البرنامج باختيار جميع العناصر الموجودة في واجهة الرسم.

ملحوظة:







Group Name	Selectable	
cc	STEEDS IN CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PAR	
Group Identification		
Group Name:	CC	
Description		
Find Name <	Highlight < Include Unnamed	
Create Group		
New c	✓ Selectable ☐ Unnamed	
Change Group		
Remove (Add ← Rename Re-Order	
Description	Explode Selectable	
Гок	Cancel Help	


ويمكنك ايضا استخدام المجموعات و groups لعمل اختيار وذلك عند اختيار الأمر group عند سطر الأوامر فيظهر مربع الحوار object group ثم تحديد الخيارات والاسم المطلوب لهذه المجموعة فيقوم البرنامج بعمل group جديدة حيث يمكن عند اختيار أحد عناصر هذه المجموعة عمل highlight للعناصر المختارة أي اظهارها او حذف بعض العناصر منها عن طريق remove او اضافة عناصر أخرى عن طريق اختيار add او تغيير التسمية الخاصة بالمجموعة عن طريق rename. وعند إختيار احد اوامر التعديل وليكن الأمر move والسؤال على اختيار العناصر قم بكتابة group عن سطر الأوامر فيسأل البرنامج عين اسم group المطلوبة فيقوم البرنامج باختيار العناصر الموجودة في المجموعة . وهناك طريقة اخرى لعمل الاختيار تسمى quickselect يمكن

AutoCAD2007 dunin 19 1





الوصول اليها عن طريق القائمة المسندلة tools حيث يمكن عن طريق هذا الأمر عمل اختيار للعناصر عن طريق خصائص معينة مثل خصائص اللون المشترك أو الطبقات أو line type أو linewieght أو و غيرها من الخيارات الأخرى.



ويمكن كتابة loperatorو المعامل مثلما تفعل في لغة البيسك ولاحظ ان مربع الحوار quick select يحاكي استخدام لغة اليسك لعمل الاختيار .. مثلا عندما اختيار multiple واختيار color ثـم سـاقوم باختيار operator معـين ولـيكن =equal ثم اختار اللون الأصفر مثل الشكل معنى ذلك أنني ساقوم باختيار جميع العناصر الموجودة ذات لون اصفر في لوحة التصميم .





move wil

ويستخدم لعمل إزاحة لعنصر او مجموعة عناصر وذلك عن طريق اختيار الأمر move

| **move عن طريق القائمة المنسدلة modify ثم اختيار الأمر move وفي كلا الأحوال عن طريق القائمة المنسدلة modify ثم اختيار الأمر move وفي كلا الأحوال يبدأ البرنامج بتفعيل الأمر ويسأل البرنامج عن اختيار العناصر الرسومية select يبدأ البرنامج عن اختيار العناصر الرسومية object وقد ذكرنا في صفحات سابقة انه يمكن بالنسبة للأمر move اختيار العناصر قبل او بعد اختيار الأمر وبعد إختيار العناصر يسأل البرنامج عن تحديد النقطة الأولى للإمساك او إمساك العناصر .. لاحظ انه من الأفضل تشغيل خيارات معمليات التعديل وذلك لالتقاط نقاط معينة تكون مفيدة بالنسبة للحركة مثلا عندما تريد عمل إزاحة بالنسبة لنقطة معينة .


rotate الأمر

وهو يستخدم لعمل دوران للعناصر الرسومية .. ويمكن اختيار الأمر عن طريق شريط رموز الأوامر او عن طريق القائمة المنسدلة modify واختيار عن اوخيار orotate واختيار العنصر الرسومي وبعد إختياره يسأل البرنامج عن نقطة الامساك base point ويراعى ايضا في الامر rotate مثلما البرنامج عن نقطة الامساك base point ويراعى ايضا في الامر move مثلما فعلنا مع الامر move اختيار نقطة محددة للدوران او نقطة نسبية نستطيع تحديد الزاوية من خلالها ويمكن عمل الدوران في أي اتجاه او في أي زاوية بطريقة تفاعلية ويفضل تشغيل الخيار polar tracking مع أمر الدوران وذلك لأنه يقوم بعمل الدوران بزوايا محددة ويقوم البرنامج بعمل خط متقطع للدلالة

AutoCAD2007 كعلم بنفسك



على الزاوية وذكرنا قبل ذلك امكانية تعديل الزاويا عن طريق الضغط على مفتاح polar بمفتاح المؤشر الايمن واختيار setting فيقوم البرنامج بإظهار مربع الحـوار للامـر وتحديـد الـزوايا المطلـوبة عـن طـريق اختيار new واضـافة زاويـة اخرى.



ولاحظ أن خيارات osnap وخيارات polar tracking وغيرها من الخيارات الأخرى هي خيارات شفافة من داخل الاوامر بعد ذلك ساختار أي زاوية من هذه الزوايا لدوران العنصر ولاحظ انه يمكنك ايضا كتابة الزاوية بطريقة مباشرة عند سطر الاوامر ويمكنك معرفة اتجاه محور الصفر بالنسبة لقياس الزاوية وكذلك الاتجاه الموجب لقياس الزاوية عن طريق اختيار القائمة المنسدلة format ثم اختيار units وعن طريق اختيار direction لمعرفة اتجاه الصفر الوضع الإفتراضي اتجاه الشرق ايست هو اتجاه الصفر أنظر الشكل السابق .. لاحظ معى ان الاختيار counter clockwise هو الحالي ومعنى ذلك أن القياس في عكس

AutoCAD2007 Salaria julia





اتجاه عقارب الساعة هـ و الاتجاه الموجب بينما عند تشغيل الخيار clockwise يكون القياس في اتجاه عقارب الساعة هو الاتجاه الموجب وذلك لمعرفة إتجاه زاوية الدوران.

scale الأمر

يستخدم لتغيير مقاس العناصر الرسومية في برنامج اوتوكاد وذلك عن طريق اختيار scale من شريط رموز الأوامر .. او عن طريق اختيار الامر من خيارات modify ثم اختيار scale وفي كلا الأحوال يقوم البرنامج بتفعيل الامر والسؤال عن اختيار العناصر مثل باقي اوامر برنامج اوتوكاد الخاصة بالتعديل وبعد إختيار العناصر يسأل البرنامج ايضا عن base point او نقطة الامساك للعنصر الرسومي مثلما تسأل باقي الأوامر بعد ذلك يسأل البرنامج عن scale factor او مقدار التكبير او التصغير .. القيم أكبرمن القيمة واحد تعتبر تكبير واقل من القيمة واحد تعتبر تصغير او يمكن عمل مقدار reference بالنسبة للتكبير.

Temporary trads point From	Snap and Grid Polar Tracking	Object Snap	Dynamic Input
Mid Between 2 Points Point Filters	Object Snap On (F3) Object Snap modes		☑ Object Snap Trac
€ Endpoint € Midpoint	□ ☑ Endpoint	S	☐ Insertion
X Intersection X Apparent Intersect	△	ь	Perpendicular
@ Ceriter	○ ☑ Center	ত	Tangent
② Quadrant ② Tangent	Ø □ Node	X	Nearest
J. Perpendicular	♦ □ Quadrant		Apparent intersect
Perajjei Nocje	X ☑ Intersection	1	Parallel
6 Ingert A Nearest	Extension		








ولاحظ اهمية خيارات osnap اثناء استخدام اوامر التعديل سواء running osnap.. أوتشغيل الاسناب عن طريق الضغط على مفتاح shift ومفتاح المؤشر الايمن ويمكنك ايضا تشغيل اوبجكت سناب في أي وقت عن طريق الضغط على هذا الرمز OSNAP .

stretch الأمر

[العاده] وهو يستخدم لعمل شد او مط في عنصر رسومي معين وذلك لتغيير ابعاده عند التعديل وهو من اكثر الاوامر توفيرا للجهد والأكثر شيوعا عند تعديل الملفات وبداية إستخدام الأمر فتح نافذة لاختيار العناصر ولاحظ ان فتح النافذة مهم في الامر stretch ثم الضغط على مفتاح enter للخروج من حالة الاختيار ..



(شكل يوضح العناصر الرسومية أثناء إستخدام الامر stretch) وتثبيت نقطة معينة حتى يمكن اجراء عملية الشد ويسأل البرنامج عن إختيار النقطة المرجعية أو الأولى للأمر base point ثم يسأل عن إختيار النقطة الثانية specify second point وذلك لحساب مسافة الحركة أو stretch بعد ذلك يمكنك عمل الشد في الاتجاه المطلوب سواء في اتجاه التصغير او اتجاه التكبير ولاحظ ان امر stretch هـو امر جيد وفعـال للغايـة ويؤدي الى تعديل








العناصر الرسومية في وقت قصير بدون اتلاف لهذه العناصر .. وخاصة عندما يكون هذه العناصر بها تهشير أو لها أبعاد dimension ولاحظ انه يمكنك ايضا عمل ذلك مع الاوامر move,rotate, scale

مقابض الامساك GRIPS

حيث يمكن عن طريقها تعديل العناصر الرسومية عند اختيار عنصر رسومي بدون وجود امر فعال يتحول اللون الى اللون المتقطع وتظهر المقابض ذات اللون الأزرق في اطراف العنصر وتسمى هذه المقابض grips لاحظ انه عند الوقوف على احد هذه المقابض يتحول لونه الى اللون الأخضر.




وعند اختيار احد هذه المقابض يصبح امر grip فعال وتظهر احد خياراته حيث يبدأ الامر بظهور stretch ولاحظ انه يمكنك استخدام اكثر من امر من داخل الامـر grips حـيث يمكـن عمـل stretch او move أو scale وايـضا يمكنك عمل mirror وذلك عند الضغط على









(المقابض grips أثناء الإستخدام)

مفتاح space bar ينتقل الامر الى الخيار التالي مثلا الخيار space bar حيث يمكن عمل إزاحة للعنصر وعند اختيار copy من خيارات الأمر بالضغط على مفتاح c يمكنك عمل نسخة من العنصر وعند الضغط على space bar ينتقل الأمر الي الامر التالي وهو rotate لعمل دوران للعناصر الرسومية ..

** HOVE ** Specify move point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: ** ROTATE **
Specify rotation angle or {Base point/Copy/Undo/Reference/eXit}: ** SCALE ** Specify scale factor or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]: ** MIRROR ** Specify second point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: ** STRETCH ** Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]:


وعند الضغط على space bar ينتقل الى الخيار الاخر وهو scale لعمل تكبير او تصغير للعنصر وعند الضغط على space bar مرة اخرى ينتقل الى الخيار الاخير وهو mirror .. حيث يمكن عمل تماثل للعنصر المختار حول المحور المختار .








لاحظ انه يمكنك تشغيل grips او عدم تشغليه عن طرق الخيارات الموجودة في الجزء tools ثم اختيار options واختيار الجزء selection واختيار الجزء حيث يمكن التحكم في حجم مقابض grips ويمكن تحديد الوان grips سواء ألوان grips الغير المختارة وهي باللون الأزرق في الوضع الافتراضي



او اللـون الأحمر وهـو لـون او اللـون الأخضر في حالة عمل highlight والوقوف فوقها بالمؤشر ويمكن تشغيل الجريب او عدم تشغيلها .. وعند اغلاق grip في هذه الحالة عند محاول اختيار احد العناصر يقوم البرنامج باختياره ولكن لا تظهر مقابض الامساك




ترتيب العناصر: عند استخدام خيارات التهشير المتقدمة مثل الألوان او انواع







التهشير الحديثة او غيرها من الخيارات الاخرى وعند ازاحة احد العناصر الرسومية ووضعه فوق عنصر آخر تظهر مشكلة هي اختفاء احد العناصر خلف العنصر الآخر




ولذا لابد من عملية ترتيب العناصر لارسال بعض العناصر الى الخلف وارسال بعض العناصر الاخرى الى الامام وذلك من خيارات draw order من القائمة المنسدلة tools . سواء bring to front لإرسال العنصر خطوة للأمام أو to back لإرساله خطوة إلى الخلف أو إرسالة أمام جميع العناصر objects أو خلف جميع العناصر objects

لاحظ انه في أي وقت يمكن عمل redraw للمسقط او regen حتى يقوم البرنامج بإعادة رسم العناصر الموجودة لتظهر بصورة صحيحة في المشهد من خيارات القائمة المنسدلة view فيقوم البرنامج بعمل تجديد لرسم العناصر على النافذة ولاحظ ان الامر draw order يوفر ايضا طريقة جيدة لجعل الكتابات والابعاد دائما في الامام أحدهما أو كلاهما عن طريق اختيار bring text& . dimensions to front









: copy الأمر

الامر copy يستخدم لعمل نسخة من عنصر معين او عدة نسخ وذلك عن طريق الامر copy يستخدم لعمل نسخة من عنصر معين او عدة نسخ وذلك عن طريق اختيار الرمز الخاص بالامر والموجود على يمين واجهة النافذة في الوضع الافتراضي copy object او اختياره من القائمة المنسدلة modify ثم اختيار select وفي كلا الأحوال يبدأ الامر في العمل ويسأل عن اختيار العناصر object ..



وبعد إختيار العنصر أو العناصر المراد نسخها إضغط على مفتاح enter لإنهاء








حالة الإختيار بعد ذلك يسأل البرنامج عن نقطة الامساك حيث يمكن تشغيل خيارات osnap مع الامر copy لاختيار نقطة معينة و بعد ذلك يسأل البرنامج عن النقطة الاخرى التي تريد نقل العنصر الجديد إليها ويتم وضع النسخة في المكان المطلوب ولاحظ ان البرنامج يستطيع عمل أكثر من نسخة multiple copy أي يظل الامر مع المستخدم واذا اردت الخروج من الامر قم بالضغط على المفتاح الايمن للمؤشر.

: mirror

والامر mirror يستخدم لعمل تماثل لعنصر معين سواء عمل تماثل مع ترك العنصر الأصلي او عمل تماثل وحذف العنصر القديم واختيار العنصر الجديد ويمكن إختيار الأمر mirror من رموز الأوامر او عن طريق القائمة المنسدلة modify فيسأل البرنامج عن اختيار العنصر المطلوب عمل تماثل له بعد ذلك يسأل البرنامج عن خط التماثل أو محور التماثل عن طريق توقيع نقطتين first point ثم يسأل البرنامج عن النقطة الثانية لعمل تماثل أفقي أو رأسي .



أعلم بنفسك AutoCAD2007





بعد ذلك وبعد توقيع نقطة ثانية يسأل البرنامج هل تريد حذف العنصر الأصلى في حالة yes يقوم البرنامج بحذفه وفي حالة no يتركه البرنامج ويقوم بعمل copy او نسخه جديدة.. لاحظ أن استخدام الأمر mirror يوفر الكثير من الوقت اثناء العمل بالبرنامج حيث يمنكك عمل mirror لجزء كبير من لوحة أو تصميم به تماثل بدلا من رسمه مرة ثانية ووضعه في موضع آخر وكثيرا ما يحدث هذا في التطبيقات الهندسية سواء المعمارية أو المدنية أو غيرها من التطبيقات الأخرى .

offset الأمر

حيث يمكن عن طريقه عمل copy من عنصر معين على بعد معين منه وذلك عن طريق اختيار الأمر offset 🎒 من شريط الأوامر او عن طريق القائمة المنسدلة modify واختيار offset

وعند إختياره يسأل البرنامج عن اختيار مسافة offset اي مسافة معينة لعمل offset سأقوم باختيار عمل مسافة عن طريق توقيع نقطتين.. بعد ذلك يسأل البرنامج عن اختيار العنصر المطلوب عمل offset له ثم بعد ذلك يسأل البرنامج عن تحديد اتجاه هذا offset هل هو خارجي أم داخلي فيقوم البرنامج بعمل offset للعنصر الأصلي على بعد معين او محدد منه ويمكنك ايضا عمل offset لعنصر رسومي مفتوح .. عن طرق اختياره وتحديد اتجاه او موقع offset .

مثال لإستخدام الأمر offset هو المحاور في اللوحات الهندسية وكيفية عمل








نسخ على المسافات المحددة بين المحاور

array الأمر

ويمكن عن طريقه عمل توزيعه من صفوف وأعمدة rectangular array او عمل polar array توزیعة بشکل دائری



(مربع الحوار array عند إختيار التوزيع rectangular)


ولاحظ ان البرنامج يوفر مربع حوار للأمر array حيث يمكن عن طريق خيارات rectangular array تحديد عدد الصفوف والأعمدة row,columns وكذلك المسافة بين الصفوف row offset والمسافة بين الاعمدة column offset angle of array وكذلك الزاوية للتوزيع







ويمكن تحديد هذه المسافات عن طريق المؤشر والضغط على الرموز pick row offset أو pick column offset أو pick both أو pick column offset التوزيع ولاحظ ظهور معاينة في الجزء الأيمن من الأمر ويمكن إختيار العناصر المطلوب عمل array لها عن طريق إختيار الرمز select object وإختيار العناصر ثم العودة لمربع الحوار للأمر وعند إختيار polar array يمكن تحديد عدد العناصر المطلوب عمل array لها في شكل دائري .



(مربع الحوار array عند إختيار التوزيع polar) وكذلك الزاوية بينهم ويمكن إختيار طريقة التوزيع من القائمة method داخل الأمر ويمكن عمل دوران للعناصر أثناء التكرار الدائري عن طريق الخيار rotate





items as copied ويمكن من خيارات basepoint تغيير النقطة الإفتراضية للعنصر أو العناصر المختارة.

Erase

يمكن حذف العناصر الرسومية باستخدام الأمر erase والرمز الخاص به موجود في شريط رموز الأوامر الله العلم المناه المناه عن طريق اختيار الرمز الخاص به او اختياره من القائمة المنسدلة modify ثم اختيار erase ويمكنك اختيار العناصر المطلوب حذفها عن طريق فتح نافذة إختياراو الضغط عليها بطرقة مباشرة ولاحظ انه عند فتح نافذة من اليمين الى اليسار يقوم البرنامج باختيار جميع العناصر الموجودة داخل النافذة وكذلك العناصر المتقاطع معها وعند اختيار العناصر من اليسار إلى اليمين يقوم البرنامج باختيار جميع العناصر الموجودة داخل النافذة فقط ثم الضغط على مفتاح enter فيقوم البرنامج بحذف العناصر المختارة.

الأصر trim:

ويستخدم لتنظيف تقاطع معين فعندما تريد الحصول على تقاطع نظيف بين الخطوط بعضها وبعض فذلك عن طريق الأمر trim ويمكن إختياره من الرموز الخاصة بأوامر التعديل 👉 أو عن طريق اوامر modify ثم اختيار الأمر trim ..







-/	<u>I</u> rim
/	Exten <u>d</u>
	Brea <u>k</u>
++	<u>J</u> oin
	<u>C</u> hamfer
1	<u>F</u> illet

بعد ذلك يسأل البرنامج عن اختيار العناصر أو جميع العناصر المشتركة عند تنفيذ الأمر.. ثم الضغط على مفتاح enter لإنهاء حالة الاختيار .. ولاحظ أنه يمكنك الضغط على أي جزء من الخطوط المختاره لحذفها لتنظيف التقاطع ولاحظ أن الجزء الذي تضغط عليه بالمؤشر هو الذي يقوم البرنامج بقصه .. ويمكن التراجع عن الخطوة السابقة عن طريق اختيار undo من داخل الأمر trim .

:extend

يمكن عن طريقه مد الخطوط لملاقاة بعضها البعض وذلك عن طريق اختيار الأمر extend من رموز الأوامر السلام المرابع ا من القائمة المنسدلة modify ثم اختيار الأمر extend فيسأل البرنامج عن اختيار العناصر المشتركة في العملية ثم يسأل البرنامج عن اختيار الخط أو العنصر المراد عمل extend له ولاحظ أن البرنامج يقوم بعمل مد لهذا الخط لملاقاة الخط الآخر المختار لاحظ معي ويمكن التراجع عن أحد خطوات الأمر عن طريق اختيار undo من خيارات الأمر





وذلك من داخل الأمر مثلما فعلنا مع الأمر السابق وهو trim ولاحظ أنه يمكنك التحول إلى الأمر trim أثناء وجودك داخل الأمر extend عن طريق الضغط على مفتاح shift أثناء استخدام الأمر والعكس صحيح وهكذا يمكنك التحول ما بين الأمر trim والأمر extend.

break الأمر


ويستخدم لعمل فصل اوقص في عنصر رسومي معين أوقص جزء من هذا العنصر الرسومي وذلك عن طريق اختيار الأمر break at point او الأمر break او الأمر لعمل قص لنقطتين على العنصر الرسومي وعند إختيار الأمرbreak at point واختيار العنصر الرسومي فيسأل البرنامج عن اختيار نقطة القص فيقوم البرنامج بقص العنصر الى جزئين وللتأكد من ذلك قم بإختيار الأمر move واختيار العنصر فيقوم البرنامج باختيار نصف العنصر فقط او الجزء المقطوع وعند إختيار الأمر break فقط وهو يستخدم لعمل قص بين نقطتين عن طريق اختيار الأمر ثم اختيار العنصر ثم اختيار النقطة الأولى والنقطة الثانية لاحظ أن البرنامج يعتبر نقطة الالتقاط الأولى للعنصر الرسومي هي النقطة الأولى المختارة ويمكن اختيار النقطة الأولى مرة ثانية عن طريق كتابة F فيسأل البرنامج عن النقطة الاولى first point مرة ثانية ثم اختيار النقطة الثانية second point فيقوم البرنامج بعمل قص ما بين النقطة الأولى والنقطة الثانية بالنسبة للعنصر الرسومي وهكذا يمكن عمل break أو قص في جزء معين من العنصر.





: lengthen الأصر

ويستخدم لعمل استطالة في عنصر معين عن طريق إختيار الأمر ثم اختيار العنصر المراد تغيير طوله لعمل استطاله له فيقوم البرنامج بذكر الطول الأصلي للعنصر وذلك عند سطر الاوامر command line ..



Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]:



ملحوظة:

يمكنك إظهر النافدة window بصورة كاملة عن طريق الضطعلى مفتاح F2. ويمكنك اختيار احد الاختيارات الأخرى للأمر lengthen وتغيير طول العنصر سواء felta أو percent او Total و Dynamic في حالة delta يسأل لبرنامج عن المسافة الإضافية لتغيير طول العنصر وفي عالة percent تقوم بإدخال نسبة مئوية لتغيير العنصر إليها في حالة lotal يقوم البرنامج بالسؤال عن الطول الإج الي المطلوب تغيير الضلع إليه وفي حالة dynamic يم كنك تغيير الطول بطريقة تفعالية .. وعند اختيار felta يسأل البرنامج عن طول الزيادة المطلوب





سأقوم.. ثم سأل البرنامج عن إختيار العنصر المطلوب وتفيد خيارا ، tracking بشكل كبير في هذا الامر لاحظ أنه عنداله نط من جانب معين يقوم البرنامج بعمل استطالة من هذا الجزء وعند الضغط من الجانب الأخر يقوم البرنامج بعمل استطالة من هذا الجانب.

بينما الخيار الآخر وهو total يسأل عن الطول الإجمالي ولذلك يذكر البرنامج الطول الأصلي .. ثم سأقوم باختيار العنصر ولاحظ أيضا أن الزيادة في الطول تتم في اتجاه الاختيار . وعند اختيار dynamic يمكن بتغيير العنصر بطريقة تفاعلية ويمكن أيضاً تشغيل خيارات سناب أثناء هذه العملية .

chamfer/fillet

الأمرfillet خاص بعمل استدارة لمناطق التقاطع الخاصة بالعناصر والأمر chamfer يقوم بعمل شطف لمناطق التقاطع.

وعند إختيار الأمر chamferعن طريق الرمز الخاص به فيسأل عن اختيار الخط الأول ثم يسأل عن اختيار الخط الثاني ويخرج بدون عمل تأثير وذلك بسب عدم وجود مسافة شطف معينة او تحديد مسافة شطف حيث يجب تحديد مسافة الشطف عن طريق الخيار distance من خيارات الأمر. ولاحظ أن البرنامج سيسأل عن المسافة distance بالنسبة للخط الأول والمسافة distance بالنسبة للخط الثاني حيث يمكن أن تكون القيم متساوية او غير متساوية . بعد ذلك قم

AutoCAD2007 due jules





باختيار الخط الأول والخط الثاني فيقوم البرنامج بعمل شطف ما بين هذه الخطوط بالقيمة المحددة.

ويمكن عن طريق الخيار trim من داخل الامر chamfer بعل البرنامج يقوم بتنظيف الخطوط بعد عملية الشطف او تركها كما هي والوضع الافتراضي هو حذفها وفي حالة إختيار no trim يقوم البرنامج بعمل شطف وترك الخطوط بعد عملية الشطف.

fillet الأمر

حيث يمكن عن طريقه عمل استدارة لحدود التقاطع وعند اختيار الأمر fillet يسأل عن اختيار العنصر الأول ثم العنصر الثاني ولكن اولاً يجب تحديد نصف القطر الخاص بالاستدارة عن طريق اختيار radius وتحديد نصف القطر ثم إختيار العنصر الأول ثم العنصر الثاني .. فيقوم البرنامج بعمل استدارة او round بين خطى التقاطع لاحظ انه يمكن عن طريق الخيار trim من داخل الأمرأيضا ترك خطوط التقاطع تبدو كما هي ويمكن عند تسغيل الخيار multiple عمل أكثر من fillet في نفس الوقت وعند تشغيل الخيار polyline يمكن عمل ذلك على مستوى الخطوط polyline .

explode الأمر

وهو يستخدم لتحويل العناصر المجمعة الى عناصرها الأولية مثلا الشكل rectangle و polygon عبارة عن pline ويمكن عن طريق الأمر







تحويله الى مجموعة خطوط.. قم باختيار الأمر explode فيسأل عن العناصر المطلبوب فيصلها أو تحبويلها إلى عناصرها الأولية .. فيقوم البرنامج بعميل explode و إمكانية اختيار كل جزء على حده .. ويمكن ايضا عمل explode للبلوكات او العناصر المدرجة إلى الرسم مثلا عند إدراج أحد البلوكات عن طريق النافذة tool palette وذكرنا قبل ذلك أنه يمكن إدراج الرسوم او البلوكات من النافذة tool palette الى لوحة التصميم بطريقة مباشرة عن طريق عملية السحب drag وعند إزاحته يقوم البرنامج بإزاحته بصورة كلية وذلك لأنه عبارة عن بلوك ولكن عند اختيار الأمر explode ثم اختيار العنصر الرسومي او البلوك والموافقة يقوم البرنامج بتحويله إلى عناصره الأولية وهكذا يمكن فصل أي عنصر رسومي إلى عناصر ه الأولية باستخدام الأمر explode.


properies النافذة

ويمكن إظهارها عن الطريق الرمز الخاص بها 🔯 او عن طريق القائمة المنسدلة modify ثم اختيار properties حيث يمكن عن طريقها معرفة الخصائص المتعلقة بعنصر معين وعند إختياره تقوم النافذة properties بذكر بعض الخصائص العامة المتعلقة بالعنصر المختار.










مثل لونه color ولاحظ أن اللون محكوم عن طريق الطبقة by layer.. وهو خيار جيد عندما تقوم برسم اللوح بجعل لون العنصر وكذلك linetype أونوع الخطوط يتغير عن طريق الطبقات والطبقات هي عبارة عن رقائق شفافة تماثل عمل الشفافات في الرسم اليدوي إذ تحتوي كل منها على مجموعة من العناصر الرسومية يمكن إظهارها أو إخفاءها حسب الرغبة ويمكن التحكم في نوع أو ألوان العناصر والخطوط الموجودة في كل طبقة وكذلك شكل الخط هل هو solid أم متقطع أو نوع آخر ويمكنك عن طريق خيارات النافذة properties تغيير الطبقة الخاصة بالعنصر عن طريق إختيار الطبقة الحالية من خيارات الأمر





فتتحول إلى قائمة صغيرة يمكن إختيار طبقة أخرى بدلا منها ويمكن ايضا تغيير line type scale او المقاس عن طريق هذا المقدار .. ويمكنك ايضا تغيير بعض الخيارات الأخرى مثل plot style او line weight أو thickness .. أو بعض الخيارات الأخرى مثل النقط الموجودة في الخط أو غيره من الخيارات مثل الطول أو الزاوية وعند إختيارته شير يقوم البرنامج بكتابة hatch في الجزء العلوى للنافذة properties ويقوم بذكر بعض الخصائص المتعلقة بهذا التهشير حيث يمكنك تغيير معظم الخيارات الموجودة في مربع الحوار للأمر hatch أو غيرة من الأوامر الأخرى عن طريق مربع الحوار properties





يمكن تعديل الألوان وتعديل خصائص الخطوط إيضا عن طريق اختيار احد الخطوط وليكن هذا الخط مثلا ثم اختيار الجزء color control حيث يمكن عن طريقه تغيير اللون الخاص بالعنصر ولاحظ أن الاختيار الحالي هو by layer ويمكن اختيار أي لون آخر عن طريق القائمة الخاصة به كما بالشكل .. أو يمكن اختيار select color فيظهر مربع الحوار الخاص بالألوان ..












AutoCAD2007 تعلم بنفسك 110



واختيار اللـون سواء عن طريق hue,saturation, luminance او عن طريق خيارات RGB .. ويمكن ايضا اختيار اللون عن طريق خيارات COLOR BOOK المتعارف عليها سواء panatone او غيرها من الخيارات الأخرى .. والأفضل دائماً اختيار اللون عن طريق الطبقات layers او تركه في الوضع الافتراضي by layers ولاحظ أن الطبقات أو الطبقات الشفافة التي كما ذكرنا هي طريقة لتنظيم اللوحات والرسوم ويمكن الدخول إليها أو إلى مربع الحوار الخاص بها عن طريق الرمز layer proerties manager فيظهر مربع الحوار .properties



حيث يمكن تغيير اللون الخاص بطبقة معينة عن طريق الضغط على رمز اللون واختيار اللون المطلوب وكذلك الحال بالنسبة للون الخطوط وهذا هو المقصود by layer أي ان مربع الحوار الخاص بالطبقات هو الذي يتحكم بالألوان ونوع الخطوط وغيرها من الخيارات الأخرى المتعلقة بالعناصر أي أن مجموعة العناصر الموجودة في طبقة معينة تخضع لأحكام هذه الطبقة وذلك يسهل الأمر عند عملية الطباعة.

بينما لتغيير خصائص الخطوط فذلك من الجزء line type control حيث يمكن







عن طريقه اختيار line type آخر غير الخيار by layer وهو الاختيار الإفتراضيَّ أي أن الطبقة هي التي تقرر نوع الخط وهو اختيار جيد عند الطباعة وعند إختيار نوع آخر وليكن سنتر مثلا يتغير نوع الخط إلى النوع سنتر وعند إختيار العنصر مرة ثانية ثم تغيير الخيار إلى by layer مرة أخرى ولاحظ عودة العنصر او الخط الخاص بالعنصر إلى وضعه الأصلي .. ويمكن تغيير سمك العنصر الخاص بالطباعة عن طريق الجزء line weight control وتغيير السمك ولاحظ أنه من الأفضل إعطاء سمك للخطوط عن طريق الالوان للطبقات مثلا الطبقة ذات اللون الأحمر أو طبقة المحاور مثلا في التطبيقات المعمارية تقوم بطباعتها بسمك 0.2 والطبقة ذات اللون الأصفر تقوم بطباعتها بسمك 0.25وهكذا فيمكنك ضبط سمك الطباعة لكل طبقة معينة أو لكل لـون معين أثناء عملية الطباعة باستخدام plotter وسنتعرف على ذلك عند الحديث على الطباعة ..

ويمكنك أيضا تغيير خصائص الألوان الخاصة بالعناصر وكذلك الخطوط عن طريق اختيار modify ثم اختيار properties وتغييرها للحصول على نفس التأثير السابق سواء اللون تغيير اللون أو تغيير line type او غيرها من الخيارات الأخرى ولاحظ أن الأمر properties هـو أمر ذكي إذ يستطيع التمييز بـين العناصر وتحديدها بصورة تلقائية .

match properties الاهر

يمكن نسخ الخصائص من عنصر رسومي إلى عنصر رسومي آخر عن طريق اختيار الأمر match properties من القائمة المنسدلة modify وعند اختيار الأمر






يسأل البرنامج عن العنصر الأصلي او source objectالمراد عمل نسخة من خصائصه وفيظهر الرمز الخاص بنسخ الخصائص المتعلقة بهذا العنصر ثم يسأل البرنامج عن destination object وهو العنصر المراد نقل الخصائص إليه مثل لون الخط أو نوعه و الأمر match properties لا يقوم بتغيير خصائص الألوان أو الخطوط فقط بل يقوم ايضا بنقل العنصر من طبقته إلى طبقة أخرى .. وهكذا يمكن التعديل والتغيير في خصائص العناصر ونسخ الخصائص من عنصر إلى عنصر .



واور التعديل في اتوكاد 2007	
	T
8	<u> </u>
	4
)
	/






الكنابات في الكنابات في ا نوكا ح2007

● تعلم بنفسك • AutoCAD2007





يمكن عمل الكتابة في برنامج اوتوكاد بأكثر من طريقة أولاً يمكنك عمل كتابة السطر الواحد أي الكتابة عبارة عن سطر واحد فقط وتسمى single line text ويمكن عمل الكتابات multiline text او paragraph وذلك عن طريق القائمة المنسدلة draw ثم اختيار text ثم اختيار الأمر single line text أو اختيار الأمر .multiline text



ويمكن اختيار الأمر multiline text عن طريق الرمز الخاص بالأمر الموجود في شريط الأوامر ويمكن ايضا الوصول إلى الأمر الخاص بكتابات السطر الواحد عن طريق كتابة Dtext بطريقة مباشرة عند سطر الأوامر والضغط على مفتاح enter فيسأل البرنامج عن توقيع النقطة الأولى specify start point ولاحظ ان خيارات هذا الأمر هي justify وstyle .

Current text style: "Standard" Text height: 2.5000 Specify start point of text or [Justify/Style]:

حيث يمكن عن طريق اختيار style إختيارنموذج آخر للخطوط غير النموذج المستخدم. أما الخيار justify فيستخدم لعمل محاذاة ما بين الكتابة ونقاط التحديد .

قم بتوقيع النقطة الأولى وتغيير الارتفاع الخاص بالكتابة والموافقة فيسأل البرنامج بعد ذلك عن زاوية الدوران الخاصة بالكتابات بعد ذلك يتم الكتابة . وعند الضغط على مفتاح enter يقوم البرنامج بفتح سطر جديد ولاحظ أن كل

AutoCAD2007 chusingles TYE





سطر من هذه السطور هو عبارة عن عنصر كتابات منفصل وذلك لأن هذا النوع من الكتابات يسمى single line text .. وعند الضغط على مفتاح enter أكثر من مرة بدون كتابات يقوم البرنامج بالخروج من الأمر ويمكن تعديل هذه النوعية من الكتابات عن طريق كتابة الأمر ddedit .. والضغط على مفتاح enter فيسأل البرنامج عن اختيار الـtext المطلوب للتعديل .ويمكن ايضا عمل تعديل على هذه الكتابات عن طريق اختيار سطر الكتابة فتظهر الخصائص المتعلقة بهذه الكتابة في النافذة properties التي تتعلق بخصائص العناصر.حيث يمكن عن

▼国国 № Red Contents hgjg Style Standard Justify

طريق خيارات text تغيير لـون الكـتابات Text المستخدم أو تغيير الطبقة الموجود بها هذه الكتابات وتغيير line type أي نوع Layer الخط المستخدم وهي خيارات عامة Linetype --- Conti... Linetyp... 1 بالنسبة للعناصر بينما الخيارات الخاصة Plot style ByColor بالكـــتابات موجــودة في الجــزء text Linewei... 0.50 mm Hyperlink خيارات propertiesوهي كالتالي حيث Thickness 0 يمكك تغيير المحتوى الموجود للكتابات 3D Visualization Material ByLayer ویمکن اختیار style او نموذج کتابات آخر غير النموذج الحالى عن طريق خيارات style . Height 69.689

ولاحظ أن الإصدارات الأخيرة من برنامج اوتوكاد تستطيع الكتابة بالعربية في







نظام xp .. باستخدام خطوط النظام العربية وليس خطوط مخصصة للبرنامج .. ويمكن بعد ذلك تغيير المحاذاة الخاصة بالكتابات سواء محاذاة الى اليسار أو توسيط أو إلى اليمين حسب الخيارات المحددة من justify.. ويمكن تغيير hieght او الارتفاع الخاص بالخطوط عن طريق المقدار hieght . ويمكن ايضا تغيير الزاوية الخاصة بالكتابات عن طريق المقدار rotation فيقوم البرنامج بعمل كتابات بزاوية معينة ويمكن تغيير width factor الخاص بالحروف او عمـل oblique للكتابات أي زاوية ميل مثل italic ويمكن ايضا عمل oblique في اتجاه x او في اتجاه y عن ويمكن ايضا الوصول إلى بعض الخيارات الخاصة بالتكست عن طريق الحزء misc حيث يمكن عن طريقة اختيار upside down أي جعل التكست مقلوب فيقوم البرنامج بقلب الكتابات ويمكن ايضا كتابة الكتابات بالعكس backward.. وبذلك تستطيع التحكم في كتابات السطر الواحد المنشأة باستخدام الأمر single line text والتي تم تعديلها باستخدام النافذة properties أو تغيير الكتابة الخاصة بها باستخدام الأمر ddedit.

إعداد النماذج الخاصة بخطوط الكتابات : text style

ويمكن عمل ذلك عن طريق استخدام الأمر text style الموجود في القائمة المنسدلة format ثم اختيار الأمر فتظهر النافذة text style حيث يمكنك عن طريق هذه النافذة إعداد النماذج الخاصة بالكتابات.


النموذج الافتراضي وهو standard وهو النموذج الإفتراضي وتظهر متغيرات هذا النموذج عن طريق مربع الحوار كما يبدو في الشكل يمكن تغيير الخط







المستخدم font name ويمكن ايضا تغيير الأرتفاع height بهذا الخط او تغير معامل العرض width factor. ولاحظ أن هذه النافذة توفر معاينة للخط او النموذج الحالي



.. بعد ذلك وعند عمل كتابات السطر الواحد باستخدام الأمر single line text كما تعلمنا كتابته عند سطر الأوامر dtext فيسأل البرنامج عن خيارات الأمر وادخال النقطة الأولى والسؤال عن النموذج style وعن كتابة s لإختيار style يقوم البرنامج بإظهار اسم النموذج الحالي وعند الضغط على مفتاح enter يقوم البرنامج بالسؤال عن النموذج المطلوب إستخدامه واختيار علامة * لكتابة النماذج الحالية وعند الضغط على مفتاح enter يقوم البرنامج بإظهار نافذة الحوار text window وإظهار النموذج الحالي بها والخيارات الموجودة به.. وهكذا يمكنك عمل نموذج جديد وتغيير المتغيرات الخاصة به عن طريق النافذة text style في برنامج اوتو كاد .









: multiline text

ويستخدم لعمل كتابات السطور المتعددة او paragraph وهو الأمر الافتراضي لعمل الكتابات في برنامج اوتوكاد ويمكن اختياره عن طريق اختيار draw ثم text ثم اختيار multiline text او عن طريق اختيار الرمز الخاص بالأمر على يسار واجهة البرنامج وفي كلا الأحوال يسأل البرنامج عن تحديد النقطة الأولى او الكورنر الأول لمستطيل أو نافذة الكتابة ثم يسأل البرنامج عن تحديد النقطة الثانية لنافذة الكتابة ثم تتحول نافذة البرنامج إلى واجهة للكتابات تشبة تلك الموجودة في برنامج winword وظهور الشريط text formatting .



حيث يمكن تغيير نوع الخط وحجمه ولونة colorوعمل الخط السميك bold أو italic أو underline وكذلك إظهار المسطرة الأفقية أو إخفاؤها من الجزء العلوي أو عمل المحاذاة aligment للكتابات أو وضع أرقام وحروف في بدايات السطور أو تغيير حالة الحروف الأجنبية سواء capital أو small










وتحديد زاوية للكتابات oblique angle والمسافة بين الحروف tracking أو عرض الكتابات width factor

ثم الضغط على مفتاح Ok للموافقة والخروج من مربع الحوار الخاص بالكتابات. ولاحظ وجود بعض الخيارات الخاصة بالإصدارات السابقة عند سطر الأوامر command line مثل hieght أي ارتفاع الكتابة او justify مثل hieght أي spacing المسافة بين الخطوط والدورانstyle rotation النموذج المستخدم.



ولاحظ انه يمكنك ايضا الضغط على مفتاح المؤشر الأيمن وعمل نسخ او لصق لهذه الكتابات ووضعها في أي برنامج آخر يعمل تحت بيئة ويندوز ويمكن عمل العكس عن طريق عمل import او paste للكتابات داخل مربع الحوار للكتابات








ويمكن عمل import text للكتابات باستخدام الأمر import text من خيارات الأمر multiline text حيث يمكن لبرنامج اوتوكاد فتح ملفات txt وملفات rtf وكلاهما ملفات خاصة بالكتابات ويمكن ايضا عن طريق خيارات القائمة الفرعية اختيار justification واختيار احد الخيارات الأخرى بالمحاذاة ..

ويمكنك البحث عن كلمة معينة واستبدالها باستخدام الأمر replace ويمكنك البحث عن كلمة معينة واستبدالها باستخدام ويمكن اختيار الكتابات بالكامل عن طريق اختيار select all ويمكنك أيضا تعديل الكتابات عن طريق النافذة properties وعند إختيار الفقرة يقوم البرنامج بإظهار multiline text وإظهار بعض الخيارات العامة general ثم يقوم البرنامج بإظهار بعض الخصائص المتعلقة بالكتابات مثل المحتوى content ولاحظ أنه يمكن عن طريق النافذة properties تغيير المحتوى للكتابات. ومن الخيارات الأخرى هي background mask حيث يمكنك عمل خلفية او لون معين خلف هذه الكتابة حتى تظهر الكتابة بصورة واضحة في بعض الرسوم ..










والأمر موجود في خيارات الشريط الخاص بالأمر multiline text واختيار أي لون آخر من الألوان و يفضل اختيار ألوان تظهر معها الكتابات بصورة واضحة .. ويمكن ايضا عن طريق خيارات الأمر إختيار indents and tabs لترك مسافات في السطر الأول للفقرة او السطور الموجودة بعد ذلك عن طريق اختيار first line واختيار المسافة ثم اختيار paragraph وكتابة المسافة أو عمل ذلك بطريقة تفاعلية من المسطرة ruler الخاصة بالأمر مثلما تفعل مع برامج وورد.

ومن الخيارات الجديدة ايضا في الكتابات إمكانية إدراج عنصر يسمى field داخل الكتابات عن طريق الوقوف في مكان معين في الفقرة واختيار insert field وهو عنصر متغير يتغير باستمرار مع تغير العنصر المرتبط به مثلا يمكن وضع date واختيار أحد الخيارات الموجودة في خياراته من الجزء الأيمن فيقوم البرنامج بإدراجه إلى الرسم ويقوم البرنامج بتظليله ولكن هذا التظليل لا يظهر عند الطباعة وعندما يقوم البرنامج بعد ذلك بتغيير التاريخ في يوم تالي او في وقت زمني آخر ويمكنك تغيير او عمل update في هذا التاريخ او الوقت بصورة تلقائية ..









عن طريق اختيار القائمة المنسدلة tools ثم اختيار update field فيقوم البرنامج بعمل تعديل تلقائي لقيم هذا المتغير بطريقة تلقائية .. وذلك في حالة تغييره مثلا عند عمل مسطح معين أو polygon ثم إدراج field تعبر عن المساحة area .. فيقوم البرنامج بتحديد المساحة الخاصة بهذا العنصر وعندما يتم تعديل هذا العنصر و تغيير المساحة الإجمالية .. عند ذلك يمكنك عمل update field فيقوم البرنامج بعمل التغيير وبتغيير المساحة وهي طريقة جيدة للمحافظة على المعلومات التي تتغير باستمرار.

وهناك بعض الأوامر الأخرى التي تستخدم مع الكتابات مثلا يمكن استخدام الأمر qtext لعمل تخفيف على كارت الشاشة في عرض الكتابات في حالة وجود الكثير من الكتابات في لوحة التصميم ولا تحتاجها اثناء الرسم يمكن اختيار هذا الأمر ثم تفعليه باختيار on بدلا من off ثم عمل تجديد للعرض في الواجهة








regen عن طريق اختيار القائمة view فيقوم البرنامج بتحويل جميع الكتابات وعناصر field الى مستطيلات .. وذلك لتخفيف الحمل على كارت الشاشة .. ويمكن اعادتها مرة ثانية في أي وقت عن طريق اختيار الأمر مرة ثانية .. ثم اختيار off ثم عمل regen مرة ثانية .. ولاحظ أن البرنامج يقوم بتحويل الكتابات بصور تلقائية إلى مستطيلات وذلك عند قيم زووم البعيدة أي عندما تصبح الكتابات بعيدة عن الرؤية بالنسبة لدرجة معينة يقوم البرنامج بتحويلها الى مستطيلات بصورة افتراضية .. ويمكن عمل check spelling على الكلمات الموجودة عن طريق اختيار spelling واختيار الكلمات او text فيقوم البرنامج بعمل فحص على هذه الكلمات حيث يمكن إهمال الأخطاء أو تغييرها أو غيرها من الخيارات الأخرى الحقيقة أن الكتابات في برنامج اتوكاد عنصر قوي وجيد وفعال .



الكتابات في اتوكاد 2007 🕉
- DECEMBER OF C
8
/6
AutoCAD2007 dustinated 1 7 2





البداول في 2007 كا ح2007

• تعلم بنفسك •

AutoCAD2007





من الخصائص الجديدة في برنامج اتوكاد إمكانية عمل الجداول أو tables في لوحة التصميم وذلك لأن الجداول هي عنصر أساسي في كل لوحة ويمكن عمل ذلك عن طريق اختيار draw ثم اختيار tables فيظهر مربع الحوار الخاص بالأمر insert tables حيث يمكن اختيار الجدول المحدد او النموذج الخاص بهذا الجدول وهو standard في الوضع الافتراضي ..

able Style Settings Table Style name:		Tood height: 4.5	Insertion Behavior Specify insertion point Specify window	
	TO NAME			
	Title	SALES NO.	Column & Row Seltings	
Header	Header	Header		
Doto Doto	Data	liata	Columns	Column widths
Do to	Data	Pata	5	63.5
Doto	Data	Data Bata		S CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Doto	Deta	01071		
Ue to	Bata	Data		
Data	Data	Data	REPORTED AND DESCRIPTION	
Ile to	Data	Int	Data Rows:	Row Height:
		UKESTA	目目	1 D Une(
	MILANCE B			No. of the last of

Styles:	Preview of Sta	ndard		Set Curren
			Maria San	Set Lunen
	The same	Title		New.
	Header Data	Header	Header Bata	Modily
大道	Data	Doto	Boto	
and the second second	Data	Date	Deta	Defete
	Data	Duto	Bota	
有有效學學 多温度到	Bata	Date	Boto	
	Data	Do to	Bato	
	Bata	Bata	Doto	
	lieta	Data	Data	
at 12 may 1	B STEELER		100	
All styles	ESCHOOL STREET			







ويمكن عمل نموذج جديد عن طريق اختيار المفتاح table style واختيار new او تعديل النموذج الحالي عن طريق modify فتظهر صورة المعاينة له كما يبدو بالشكل السابق عنوان رئيسي وثلاث عناوين فرعية ثم عناصر data حيث يمكن التحكم في عدد الصفوفrows وعدد الأعمدة columns.. و السمك الخاص بالعمود column width وسمك أو إرتفاع الصف هو row height ويمكن تحديد موقع الجدول عن طريق الخيار insertiont point او عن طريق window .. وفي حالة الاختيار الثاني يقوم البرنامج بإغلاق window وإغلاق عدد الصفوف لأن ذلك سيتحدد من حجم النافذة .. وعند توقيع الجدول يظهر الأمر الخاص بالكتابات بطريقة افتراضية وذلك لكتابة الكتابات الخاصة بالعنوان الرئيسي وكتابة العناوين الفرعية والبيانات ويمكنك التحكم في خيارات الكتابات مثلما ذكرنا عند الحديث على الكتابات ثم الضغط على مفتاح tab للتنقل الى البند التالي أو shift +tab للعودة في الإتحاه العكسي مثلما تفعل مع برنامج winword عند عمل الجداول .. و لاحظ أنه يمكن اختيا, لون خط لكل خانة على حده.

و يمكن تعديل الجدول في أي وقت عن طريق الضغط المزدوج عليه فيظهر مربع الحوار properties حيث يمكن تعديل الجدول بصورة عامة وتغيير خصائصة الى أي خصائص اخرى وتعديل عدد الصفوف او الأعمدة وتحديد اتجاه الكتابة الموجودة بالجدول وغيرها من الخيارات الأخرى ولاحظ انه يمكن تعديل خانة كتابات واحدة فقط عن طريق اختيار هذه الوحدة فيقوم








البرنامج بكتابة text الموجـود في هـذه الخانـه الحقيقة أن الجـداول وتغيير الكتابات بها بطريقة سهلة وظريفة للغاية.

إعداد النماذج للجداول

يمكن عمل format للجدول أوtable style عن طريق الأمر الخاص بإدراج الجداول واختيار tables ثم الدخول الى الجزء table style وعمل نموذج جديد عن طريق new او تغيير النموذج الحالي عن طريق modify .. ويمكن ايضا عمل ذلك عن طريق القائمة المنسدلة format ثم اختيار table style حيث يمكن عمل نموذج جديد او تعديل النموذج الحالي كما في الشكل التالي .



يمكن عن طريقه تغيير النموذج الخاص بالكتابات ولون الوحدات والخطوط





وكذلك الحدود لخانات الجدول مثلا يمكن عمل fill كخلفية للكتابات عن طريق خيارات fill color. ولكن تذكر لابد من استخدام لون يتناسب مع لون الكتابة ويمكن عمل محاذاة للكتابة مع الجزء الخاص بمستطيل الكتابة ويمكن ايضا التحكم في الحدود الخاصة بمستطيلات الكتابة bordersعن طريق الجزء border properties حيث يمكن جعلها جميعا ذات حدود او حذف الحدود الداخلية او الإبقاء على الحدود الداخلية وحذف الحدود الخارجية أو حذف جميع الحدود بين البيانت بعضها وبعض ويمكن تغيير line wieght لهذه الحدود وكذلك اللون الخاص بها ..

اما الجزء الأيمن فيمكن عن طريقه التحكم في تسلسل الكتابة table direction الى اسفل او إلى أعلى

يمكن جعل نموذج معين هو الحالي عن طريق المفتاح set currentمين خيارات table style خيارات

templates

template هـو عبارة عن قالب او ملف سابق الإعداد يوجد به بعض العناصر المكررة مثل الإطار او الجدول او غيرها من الخيارات الأخرى ويوفر برنامج اتوكاد طريقة حيدة لفتح template إثناء بداية العمل عن طريق الامر open بطريقة مباشرة وإختيار الإمتداد dwt وإختيار أحد النماذج المعدة سابقا.

ويمكن تحميل القالب عن طريق الخيارات التي كانت تظهر في الإصدارات السابقة عن طريق tools ثم options ثم اختيار system واختيار








dialog box .. فيقوم البرنامج بإظهار المربع الحوار start from scratch حيث انه من خيارات هذا مربع الحوار اختيار قالب معين لتقوم ايضا بفتح عند بداية use a template العمل وإختيار



ويمكنك عمل template معين عن طريق عمل إطار ثم الضغط على مفتح save as وحفظ هذا الملف بالامتداد dwt فيقوم البرنامج بحفظ جميع العناصر الموجودة في هذا الملف على أنها قالب حيث يمكن فتحها بعد ذلك لتكون موجودة في الملف الجديد ويمكنك ايضا اختيار تمبلت معين ليقوم البرنامج بفتحة بصور تلقائية عن طريق تعيينة من خيارات options واختيار files ثم اختيار template setting واختيار default template للأمر qnew لتحميلة بصورة إفتراضية.

وهكذا يمكن عمل قالب في الرسم او عمل template معين وحفظه عن طريق الأمر save as واختيار dwt .







الأبعاد Dimensions


تعلم بنفسك

AutoCAD2007





الأبعاد أو dimensions هي من أقوى الأدوات في برنامج اوتوكاد حيث يوفر البرنامج مجموعة كبيرة من الأوامر لعمل الأبعاد وذلك لإنشاء الأبعاد أو تعديلها بطريقة سريعة وسهلة .. والامر السريع لعمل الأبعاد هو الامر quick dimension الموجود في القائمة المنسدلة dimension .



AutoCAD2007 isala pist 1 5 Y






وعند اختياره يسأل عن اختيار عنصر أو أكثر معين لعمل أبعاد له أو بين الخطوط المختارة .. ثم توقيع خط البعد عن طريق تحريك المؤشر والضغط على مفتاح المؤشر الأيسر لتثبيت موضع للأبعاد. ولاحظ ان الامر يستطيع تحديد نوع الابعاد المطلوبة بطريقة تلقائية..

تتكون الأبعاد في برنامج أوتوكاد من أكثر من عنصر

اولا: الكتابات text أو الرقم الخاص بالبعد وهو كما يبدو في الشكل السابق . ثانيا :خط البعد dimension line ثالثا: الاسهم arrows الموجودة في نهايات خط البعد ثم الخطوط الرأسية في نهايات خط البعد التي تسمي extension line الموجودة عند بداية ونهاية خط البعد .. وتتكرر العملية في الابعاد الخطية سواء افقية او راسية او مائلة او غيرها من الابعاد الاخرى ولاحظ انه يمكن التحكم في تغيير موضع الكتابات (مقاس البعد) الموجود عن طريق dimension ثم اختيار align text ثم اختيار left او center او right لاحظ معي يقوم البرنامج بوضعه في اليسار.



عند اختيار right يقوم البرنامج بوضعه في اليمين وعند اختيار center يقوم





البرنامج بوضعه في الوسط وعن اختيار home يقوم البرنامج بوضعه في موقعه الأول ويمكن وضعه بزاوية معينة عن طريق اختيار angel .. وذلك للتحكم في الكتابات الموجودة في خط البعد ولاحظ ان هذه الكتابات عبارة عن text عادية مثل التي ذكرناها في صفحات سابقة وتخضع للنموذج الموجود في التعريف ولكنها مرتبطة بخط البعد في الوضع الإفتراضي.

ولاحظ ايضا انه يمكنك عمل ميل بسيط في خط الأبعاد عن طريق الامر dimension ثم اختيار oblique واختيار خط البعد وتحديد الزاوية المطلوبة لميل خط البعد عند إختيار زاوية ٥٨ مثلا لخط البعد الأفقى يكون ميل مقبول. ولاحظ ان الامر quick dimension يستطيع تحديد العنصر أو نوع الابعاد بطريقة تلقائية مثلا عندما تقوم باختيار دائرة بعد إختيار الامر quick dimension بطريقة تلقائية مثلا عندما تقوم باختيار دائرة بعد إختيار الامر المخط أنه عند اختيار الامر المنامج بتوقيع نصف القطر الخاص بهذه الدائرة .. لاحظ أنه عند اختيار الامر المناصر تظهر خيارات لهذا الامر على الامر الأوامر وهي خيارات الأبعاد او انواع الابعاد التي سنتعرف عليها في مفحات تالية ولاحظ معي عزيز القارئ انه كما ذكرنا ان الابعاد او nimension واحد سواء الكتابات text ان الابعاد او مفحات المعد عمل تفكيك عبارة عن كتلة واحدة او المحل واحد سواء الكتابات text المعد عمل تفكيك المجموعة أو من داخل أوامر الأبعاد ولكن وجوده كتله واحدة تجعله تلقائي النعيير عدداك البعد الخاص به تتغير الابعاد عند حدوث تغيير في العنصر الرسومية وكذلك البعد الخاص به تتغير الابعاد عند حدوث تغيير في العنصر المنصورة وكذلك البعد الخاص به تتغير الابعاد عند حدوث تغيير في العنصر المنصورة وكذلك البعد الخاص به تتغير الابعاد عند حدوث تغيير في العنصر المنصورة وكذلك البعد الخاص به تتغير الابعاد عند حدوث تغيير في العنصر





بصورة تلقائية وتسمى هذه التلقائية association وهي من الخيارات الجيدة بالنسبة للأبعاد ولكن اذا قمت بفصل الابعاد الى خياراتها الأصيله تفقد الابعاد هذه الخاصية

ملحوظة للمستخدم المتقدم :

يمكن التحكم في هذه الخاصية أيضا عن طريق كتابة المتغير DIMASSOC عند سطر الاوامر وعند الضغط على مفتاح enter يقوم البرنامج بكتابة القيمة الحالية وهي ٢ ومعنى القيمة ٢ ان الأبعاد عبارة عن جزء واحد أي عبارة عن بلوك واحد وكذلك فأنها تتعدل تلقائيا associativeبينما عند كتابة القيمة ١ بدلا من ٢ معنى ذلك إن الابعاد عبارة عن جزء واحد ولكنها لا تتعدل بطريقة تلقائية . لاحظ أن هذا ينطبق فقط على الابعاد التي تقوم بعملها بعد تغيير المتغير.. وعند اختيار المتغير صفر بدلا من ١ تكون الأبعاد عبارة عن أجزاء أي مجزأة كل عنصر على حده والأفضل دائما تركها على الوضع الافتراضي وهو القيمة ٢ حتى تصبح جزء واحد او بلوك واحد وتتعدل بطريقة تلقائية .



ملحوظة:


يمكن إظها, شريط رموز الأوامر الخاص بالأبعاد عن طريق الوقو - على أي toolbar والضغط على مفتاح المؤشر الأيان وإختار dimension فيظهر الشريط الخاص بإخت مارات أوامر الأبعاد.











[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

Linear الإبعاد الخطية linear

وهي الأبعاد سواء الأفقية او الرأسية عن طريق اختيار الأمر dimension ثم اختيار linear واختيار النقطة الأولى بإستخدام مساعدة خياراتosnap لعمل إختيار دقيق ثم النقطة الثانية وتوقيع البعد الأول ولاحظ أن البرنامج يقوم بإظهار بعض الخيارات عند سطر الأوامر command lineوهي text ويمكن عن طريقه تغيير الأبعاد في حالة mtext يقوم البرنامج بفتح الأمر multiline text حيث يمكن تغيير الكتابات عن طريقة بينما في حالة text فيقوم البرنامج بالسؤال عن البعد ولاحظ أن تغيير البعد عن البعد الحقيقي يفتح الباب لكثير من المغالطات أثناء كتابة الأبعاد ولكنه يكون مهم في بعض الأحيان .. بينما الخيار angel يمكن عن طريقه عمل الأبعاد أو كتابه text الخاص بالبعد بزاوية معينة ويمكن عن طريق horizontal او vertical اختيار الأبعاد أفقية أو رأسية .








Aligned A aligned dimension الأبعاد المائلة

وذلك بالنسبة للخطوط المائلة فيكون خط البعد موازي للخط المائل وظهور معاينة للكتابات الخاصة بهذه الأبعاد حيث يمكن عن طريق الخيارات الخاصة بهذا الأمر تغيير الكتابة باستخدام الأمر mtext او text وتغيير الكتابات أو عمل الكتابات بزاوية معينة عن طريق الخيار angel .



ولاحظ أنه يمكك عمل أبعاد أفقية أورأسية للخطوط المائلة عن طريق استخدام الأمر dimension واختيار linear واختيار النقطة الأولى على البعد المائل هكذا ثم النقطة الثانية .. فيقوم البرنامج بعمل الخطوط الأفقية أي البعد الأفقى وكذلك البعد الرأسي في حالة وقوف المؤشر في الموضع الخاص بالبعد الرأسي أي أن البرنامج يقوم بتحليل الخط المائل إلى البعد الرأسي والبعد الأفقى .

Baseline

الأبعاد continue والأمر baseline والأمر


الأبعاد continue وهي طريقة سريعة لتوقيع الأبعاد بين المحاور حيث يمكن عمل أحد الأبعاد linear ثم عند إختيار continue يقوم البرنامج بإختيار نهاية








خط البعد السابق تلقائيا والتكمله عليه ويفيد في توقيع أبعاد المحاور. وهناك نوع آخر من الأبعاد يسمى baseline وفي هذا النوع تكون جميع الأبعاد منسوبة الى خط معين او نقطة معينة .. وهو كما يبدو في الشكل .



عمل الأبعاد الزاوية عن طريق اختيار dimension ثم اختيار الأمر angular ثم اختيار الأبعاد الزاوية عن طريق اختيار تصلين لكتابة الزاوية بينهما عن طريق اختيار الخط الأول ثم اختيار الخط الثاني فيقوم البرنامج بعمل معاينة لوضع الزاوية والكتابات الخاصة بها ولاحظ أنه يمكن ان تكون زاوية داخلية او خارجية حسب الحاجة ويمكن تغيير الكتابة الخاصة بالزاوية عن طريق تغيير المقدار text .



وتسمى الأبعاد الزاوية لأنها الزاوية بين الخطين ويمكنك ايضا عمل radius او



radius الخاص بدائرة معينة عن طريق اختيار dimension ثم اختيار هكذا واختيار الدائرة فيقوم البرنامج بتوقيع radius الخاص بهذه الدائرة ويمكن تغيير مقداره عن طريق كتابة text او عن طريق mtext وتغيير نصف القطر فيقوم البرنامج بتوقيع radius الجديد لاحظ معي كما يبدو في الشكل ويمكن ايضا عمل أبعاد قطرية او كتابة القطر بالنسبة لعنصر معين دائرة عن طريق اختيار diameter فيقوم البرنامج بكتابة القطر الخاص بهذه الدائرة ووضع علامة فاي للدلالة على القطر ..

ويمكن عن طريق الأمر center mark وضع مركز أو علامة € Center Mark للمركز الخاص بدائرة بدون عمل أبعاد عن طريق اختيار center mark ثم اختيار الدائرة وذلك في حالة وجود أبعاد .

ولكن استخدام أحد أوامر الأبعاد radius,diameter يقوم الأمر الخاص بهم بعمل centermark بالإضافة الى خط البعد ومن الخيارات الحديثة في برنامج Arc Length ممكن عن طريقه أوتـوكاد arc length dimension عمل أبعاد للأقواس أو polyline arc .










يمكن عمل خط إشارة وكتابة تعليق او بعد معين باستخدام نوع الأبعاد leader فيسأل البرنامج عن اختيار النقطة الأولى ثم توقيع النطقة الثانية ثم النقطة الثالثة بعد ذلك يسأل البرنامج عن width الخاص بالكتابات ثم الضغط على enter مرتين لآنهاء الأمر او كتابة سطر آخر عند سطر الأوامر فيقوم البرنامج بإظهار خط التعليق وإظهار خط الإشارة ولاحظ أنه عند محاولة إزاحة هذا text يقوم البرنامج بإزاحة خط الإشارة معه لاحظ معي .

وذلك بصورة تلقائية وأحيان يكون مفيد النوع ليدر في كتابة تعليق مهم او note ملحوظة معينة داخل الرسم.










dimension style نماذج الأبعاد

يمكن عمل نماذج للأبعاد عن طريق اختيار القائمة المنسدلة format ثم اختيار dimension اوعن طريق القائمة المنسدلة dimension فيقوم البرنامج بإظهار مربع الحوار dimension style manager .

وتظهر به النماذج المعرفه والحاليه ولاحظ أن البرنامج يقوم بعمل معاينة لبعض الخصائص المتعلقة بهذا النموذج ولاحظ ان النموذج الحالي يمسى current style ويمكن جعل أي نموذج حالى أو current عن طريق اختياره ثم الضغط على مفتاح set current فيقوم البرنامج بجعل هذا النموذج هو الحالي ولاحظ أن البرنامج يستخدم current style في عمل الأبعاد الحالية .. وعند اختيار أي



نموذج أخرغير 🗶 ? النموذج الحالي يقسوم السرنامج بعمل مقارنة بينه وبين الاستيل الأصلي وإظهار بعيض الخاصئص المختلفة بينهم في الحــــزء

description ويمكن ايضا عمل مقارنة بين أي نموذج والنموذج الآخر عن








طريق اختيار الأمر compareوالمقارنة بين النموذج الأصلي والنموذج الأخر فيقوم البرنامج بإظهار الإختلافات الموجودة بينهم .


.. ويمكن إظهار جميع النماذج الموجودة عن طريق اختيار all styles او اختيار النماذج فقط المستخدمه في الرسم عن طريق اختيار styles in use الموجود أسفله ويمكن إنشاء نموذج جديد عن طريق اختيار new وتعريف الاسم الجديد للنموذج والضغط على مفتاح continue.



او يمكنك اختيار استيل معين وليكن الحالى ثم الدخول على modify وتعديله فيقوم البرنامج بفتح مربع الحوار الخاص بتعديل نماذج الأبعاد dimension او dimension style وينقسم مربع الحوار إلى أكثر من جزء حيث يمكن عن طريق الجزء الأول التحكم في dimension lines وهو خط البعد الأساسي وكذلك التحكم في extension lines وهو الخط الموجود عند نهاية خط البعد ويمكن ايضا التحكم في arrow head وهو السهم الموجود في نهاية خط البعد ويمكن عن طريق الجزء text التحكم في الكتابات الموجودة في الأبعاد.







اولاً سنتعرف على الجزء lines حيث يمكن عن طريق الجزء التحكم في لون خط الأبعاد سواء by layer او باي عن طريق تعريف الطبقات او عن طريق اختيار لون معين لإجبار البرنامج في استخدامه في lines أو يمكن ايضا التحكم في السمك الخاص بالطباعة عن طريق استخدام line wieght ولاحظ أنه يفضل أن يكون تعريف سمك الطباعة يتم عن طريق الألوان وضبط الطابعة plotter وسنتعرف على ذلك عند الحديث عن الطباعة ويمكنك إخفاء احد أجزاء خط الأبعاد او إظهاره عن طريق اختيار dim line 1 فيقوم البرنامج بإخفائه او suppress dim line 2 فيقوم بإخفائه ولاحظ عند إخفاء dimension lines يقوم البرنامج بإغلاق الخيارات الخاصة .. 60







Extend beyond ticks:		0	
Baseline spacing:		3.75	•
Suppress:	Dim line 1	☑ Dim line	2

(شكل يوضح إغلاق ظهور خطوط الأبعاد)

اما بالنسبة arrow head من الجزء symbols and arrows فيمكن تغيير الخاص رأس السهم الأول او الثاني عن طريق الخيارات الموجودة واختيار أي

AutoCAD2007

شكل آخر ..

		Arrowheads First:	
		■ Closed filled	*
Center marks		Second:	
O None	Size:	☐ Closed filled	•
	10 A 10 A	Leader:	
Mark	2.5	☐ Closed filled	V V
OLine		Arrow size:	
		2.5	


ولاحظ أن الوضع الافتراضي ان يتغير الثاني مع تغير الأول ولكن يمكنك تغيير الثاني بصورة مفردة بعد ذلك .. ويمكن ايضا تغيير السهم الخاص بخط الأبعاد الثاني بصورة مفردة بعد ذلك .. ويمكن ايضا تغيير السهم عن طريق اوعطوت عن طريق نفس القائمة ويمكن التحكم في حجم السهم عن طريق المقدار arrow size وكذلك يمكنك التحكم في mark الخاص بهذه العلامة .


ومن خيارات الجزء text وهي الخاصة بالكتابات الخاصة بالأبعاد يمكن عن طريق الجزء text appearance التحكم في الكتابات حيث يمكنك اختيار نموذج الكتابات الضغط على المفتاح المجاور للقائمة text style للدخول إلى خيارات النافذة text style الخاصة بالكتابات.













ويمكنك التحكم في لون الكتابات عن طريق الخيار text color ويمكن عمل لون خلفية لكتابات الأبعاد مثلما فعلنا مع الكتابات وتذكر اختيار لون يمكن عن طريقة ظهور الكتابات بوضوح ويمكن ايضا التحكم في text height عن طريق هذا المقدار او ارتفاع الكتابة .. ويمكنك عمل إطار حول الكتابات عن طريق








تشغيل الخيار draw frame around text ويمكن التحكم في وضع الكتابات عن طريق الجزء text placement بالنسبة للأبعاد الرأسية والأفقية حيث يمكن عن طريق خياراتvertical اختيار هل هو center او aboveفوق خط الأبعاد او center بالنسبة لخط الأبعاد او خارج خط الأبعاد .. ويمكن ايضا التحكم في ذلك بالنسبة للجزء horizontal ..



ويمكنك التحكم في جعل الأبعاد افقية كلها دائماً horizontal أو جعلها موازية لخط البعد align with dimension line أي أن الأبعاد موازية لخط البعد فإذا كان مائل تكون الأبعاد مائلة واذا كان افقي تكون الأبعاد افقية واذا كان رأسي تكون الأبعاد رأسية وهكذا وذلك من خيارات الجزء text alignment









ويمكنك ايضا عمل ترحيل offset لكتابات الأبعاد عن خط البعد باستخدام Offset from dim line: ...و يمكن التحكم في وضع الأبعاد داخل أو خارج خط البعد وكذلك الأسهم او خط الأبعاد في حالة أن المساحة صغيرة لا تستطيع أن تضع جميع العناصر بها وذلك عن طريق الجزء fit ويقول البرنامج أنه إذا لم يكن هناك مساحة كافية لوضع الكتابات وكذلك الأسهم بين خطى البعد أو خط الإمتداد فما هو المطلوب عمله.

If there isn't enough room to place both text and arrows inside extension lines, the first thing to move outside the extension lines is: Tither text or arrows (best fit) O Arrows O Text O Both text and arrows O Always keep text between ext lines Suppress arrows if they don't fit inside extension lines

اولاً الخيار الأول أن الكتابات أو الأسهم يمكن وضعهم خارج الخط ويقوم البرنامج باختيار ذلك بنفسه أو دائماً جعل السهم في الخارج او دائماً جعل الكتابات في الخارج او دائماً وضع الكتابات والأسهم في الخارج .. والخيار دائما يجعل الكتابات موجودة بين خطى

extension lines ومعناه عدم

Suppress arrows if they don't fit inside الإمتداد ويمكن تشغيل الخيار تشغيل الأسهم في حالة أن المكان غير كافي ..

AutoCAD2007 Shaking 10A






بينما الجزء text placement يسأل إذا لم يكن text للأبعاد في الموضع المعتاد فأين يمكن أن تضعه .

Text placement	
When text is not in the default	position, place it:
Beside the dimension line	
O Over dimension line, with le	eader
O Over dimension line, without	ut leader

هل بجوار خط البعد beside dimension line أم فوق خط الأبعاد وربطه به عن طريق خط إشارة ليدر over dimension line with leader .. أم المطلوب وضعه فوق خط الأبعاد ولكن بدون leader أي بدون خط إشارة لاحظ ان بعض الخيارات لا يظهر لها معاينة في شاشة الأمر dimension style ..



بعد ذلك عن طريق الجزء scale for dimension features يمكن عمل تغيير مقاس لجميع الخيارات مرة واحدة عن طريق اختيار use overall scale لجميع الخيارات الموجودة في الجزء dimension style وذلك بالنسبة لهذا النموذج الحالي.

وهناك بعض الخيارات الأخرى مثل place text manually وذلك يعطى البرنامج خيار لوضع الكتابات بطريقة يدوية إختيارية أثناء عمل الأبعاد والخيار الما يجعل هناك خط أبعاد مابين المايجعل هناك خط أبعاد مابين







خطى الإمتداد.

بينما الخيارات الأخرى primary units و alternate units يمكن عن طريقها اعداد الوحدات والوحدات البديلة .

	L
	F
14,11cm	F
Is,sen	D
\$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	F
	P
Sino	S

Linear dimensions		
Unit format	Decimal	8
Precision	0.00	
Fraction format	Horizontal	
Decimal separator:	(Comma)	Y
Round off:	0	A X
Prefix	MANUFACTURE STATE OF THE STATE	
Sulfix	cm	


حيث يمكنك عن طريق engineering تحديد الوحدات الخاصة به سواء engineering او الــوحدات المعماريــة او الكــسور او غيرهــا مــن الوحدات الأخرى . ويمكن التحكم في درجة الدقة الخاصة بهذه الوحدات لاحظ أن هذه الـوحدات يقوم البرنامج بكتابتها قبل او بعد خط او كتابات الأبعاد .. لاحظ معي عن طريق اختيار prefixيمكن كتابة الوحدة قبل خط البعد وعن طريق sufffix يمكن كتابة الوحدة بعد خط البعد .. وهكذا يمكن كتابة الوحدات ايضا بجوار كتابات الأبعاد

لاحظ أن المقصود بالأبعاد الخطية linear dimension.. مثل الأمر sontinue, baseline ...

اما بالنسبة للجزء angular dimension فيمكن التحكم ايضا في الوحدة







ويمكن تحديد درجة الدقة ايضا عن طريق اختيار precision اما اختيارات supression فيمكن عن طريقها إلغاء ظهور زيرو معين إذا دعت الحاجة إلى ذلك .. ويمكن ايضا عمل وحدات بديلة عن طريق اختيار alternate 'units ولاحظ معى عند تشغيل هذا الخيار يقوم البرنامج بكتابة وحدات أخرى بجوار الخط الأصلى ويقوم البرنانمج بكتابة القياس الجديد باستخدام الوحدة الجديدة و يمكنك عمل الأبعاد او text dimension باستخدام أكثر من وحدة حيث يمكنك اختيار وحدة معينة في primary units واختيار وحدة أخرى alternate units او.. وتحديد الخيارات ايضا precision وكذلك prefix وsufffix والتحكم في وضعه هل بجوار الكتابة الأصلية او اسفلها .. بعد ذلك يمكن عن طريق خيارات toleranceعمل حدود للأبعاد فعند اختيار none يقوم البرنامج بكتابة البعد الأصلى فقط ولكن يمكن عمل حدود للخطأ في كتابة الأبعاد اقبل او اكثر عن طريق احد الخيارات symmetrical او deviation أقل او اكثر من البعد ويمكن ايضا التحكم في precision درجة








الدقية و upper value القيمة العليا وlower value القيمة السفلي وبعض الخيارات الأخرى الخاصة بالإرتفاع height .

	- 27	_
Tolerance format		
Method	Deviation	*
Precision	0.00	~
Upper value:	0	
Lower value:	0	A Y
Scaling for height:	1	¢
Vertical position:	Bottom	v

وهكذا يمكنك عن طريق الخيارات الموجودة في الجزء dimension style تغيير الخيارات الأساسية لخط البعد وخط الغمتداد ورأس السهم وتغيير الكتابات الموجودة كذلك يمكن الحصول على أبعاد متعددة النماذج او أكثر من نموذج..

تغيير أو تعديل الأبعاد باستخدام grips أو مقابض الامساك :



عند إختيار خط الابعد يقوم البرنامج بوضع ثلاث نقاط او ثلاث مقابض grips





باللون الأزرق وذكرنا ان مقابض الامساك او grips يمكن عن طريقها تعديل العناصر بدون اختيار امر معين لأنها تحتوى داخلها على مجموعة من الأوامر ولكنها تتعامل مع الأبعاد بأسلوب آخر مثلا عندما أقوم باختيار مقبض موجود في نهاية الخط وسحبه أي عمل stretch له هكذا ووضعه في موضع أخر يقوم البرنامج بعمل الأبعاد أو تغيير الأبعاد بين الخط الأول والخط الثاني وهكذا بينما إذا قمت باختيار المقبض الخاص بالكتابات وتغيير وضعه يقوم البرنامج بتغيير وضع الكتابات ولاحظ أن البرنامج يقوم بتغيير البعد بطريقة تلقائية ..

وكذلك عندما أقوم باختيار خط بعد معين وتكون النافذة properties موجودة يقوم البرنامج بإظهار كلمة dimension وإظهار بعض الخيارات العامة المتعلقة بالعنصر مثل اللون أو layer وline type وغيرها من الخيارات الأخرى العامة وكذلك يمكن معرفة style الخاص بهذه الأبعاد dimension بينما يمكن عن طريق الجزء lines التحكم في الخطوط الخاص بالأبعاد وكذلك الأسهم الموجودة عند بداية ونهاية الخط .. لاحظ أننا قمنا في تمرين سابق بتعريف كيفية تعديل نماذج الأبعاد وتغييرها سواء خط البعد أو الأسهم أو الاكستنشن لاين او غيرها من الخيارات. ومن خيارات الجزء arrow 1, arrow2 يمكن تغيير شكل راس السهم الخاص بنهاية الخطوط ويمكنك ايضا التحكم في حجم السهم arrow size , وغيرها من الخيارات الأخرى.



③	اللبعاد Dimensions				
					40000

100			***************************************		

***	***************************************	•••••			
****		••••••			


****	***************************************		0		
****			100		
****			0		
****			/ A		

****			§		
****			B		
****				<u> </u>	
****			B		
****			·····	B	
	••••••		J		

****				0	
****				1	

				1	
				\	
		7)	
				/	







الطبقائ layers

• تعلم بنفسك •

AutoCAD2007






الطبقات الشفافة layers هي عبارة عن طبقات شفافة تماثل عمل الشفافات الموجودة في الرسم اليدوي اذا تحتوي كل منهم على مجموعة من العناصر الرسومية يمكن إظهارها أو إخفاءها حسب الرغبة مثلما تفعل مع الشفافات اذا تـضع الـشفافات فـوق بعـضها الـبعض في الرسـم الـيدوي ويفـضل الـتحكم في خصائص العناصر عن طريق خصائص الطبقات مثلا التحكم في لون خط معين عن طريق لون الطبقة والتحكم في نوع خط معين عن طريق خصائص الطبقة .. مثلا عند اختيار أي عنصر رسومي موجود في المشهد ثم اختيار النافذة properties وعند الجزء الخاص باللون color يقوم البرنامج بكتابة by layer أي ان التحكم في لون هذا العنصر يتم عن طريق لون الطبقة الموجود بها .



ويمكن اختيار أي لون آخر عند الرغبة بذلك ويتم تعريفه لعمل over right على خصائص الطبقة ولكن التعريف عن طريق by layer او عن طريق الطبقة يكون أفضل للتنظيم وكذلك عند الطباعة .. وكذلك الحال بالنسبة لنوع الخطوط هل هو solid أم dashed في الوضع الافتراضي يقوم البرنامج بكتابة by layer ويمكن تغييره حسب الحاجة ويمكنك معرفة الطبقات الموجودة في الملف الحالي عن طريق النافذة للأمر Layer properties فيقوم البرنامج باستعراض الطبقات المفتوحة والموجودة في الملف.







ولاحظ أن الطبقة التي تظهر فى الجزء العلوى هى الطبقة الحالية current ولاحظ أن الطبقة التي تظهر فى الجزء العلوى هى الطبقة حالية أي أن عنصر رسومي جديد ستقوم بإنشائه ستخضع خصائصه لخصائص هذه الطبقة .

وعندما أقوم باختيار طبقة أخرى ولجعلها الحالية قم بالضغط على علامة الصواب بعد إختيار الطبقة المراد جعلها حالية ولاحظ انه يمكن ايضا التحكم في خصائص عنصر معين كما ذكرنا عن طريق النوافذ في الشريط properties سوء اللون أو line type لعمل تغيير خصائصه غير الطبقة الحالية له ولكن يفضل استخدام الطبقات للتحكم في خصائص العناصر ويمكنك ايضا غلق طبقة معينة أي إخفاءها عن طريق رمز المصباح on/off .. وهي طريقة جيدة لإخفاء أو إظهار بعض العناصر الرسومية في لوحة التصميم .. وبذلك يمكنك التحكم في الطبقات التي يجب أن تظهر عند طباعة لوحة معينه من لوحات





لتصميم

أى أنه يمكن إعتبار الطبقات على أنها إيضا مخزن لعناصر ولوح المشروع وهكذا يمكن التعامل مع الطبقات والاستفادة منها اثناء العمل وكذلك أثناء الطباعة . layer properties manager خيارات مربع الحوار الخاص بالطبقات format أو اختيار الدخول اليه عن طريق اختيار هذا الرمز أو اختيار layer أو اختيار layer .



فيظهر مربع الحوار للأمر وتظهره به الطبقات الموجود في الملف الحالي Stat Name
والطبقة الحالية او current layer يوجود بجوارها علامة الخيار ما يبدو في الشكل ولجعل طبقة أخرى هي الحالية فذلك عن طريق الضغط المزدوج على الرمز الموجود على يسار الموضع على الرمز الموجود على يسار الموضع .. ويمكنك تشغيل او إغلاق طبقة معين on/off عن طريق الخيارات الموجودة في الجزء on .. عندما تقوم باختيار طبقة معينة واختيار رمز المصباح يقوم البرنامج بإظلام هذه الرمز ومعني




ذلك بأن الطبقة لن تظهر في هذا المشهد وعند الضغط مرة ثانية يقوم البرنامج بإظهار رمز الله المصباح المضيء هكذا وتظهر الطبقة في المشهد .. لاحظ أنه يمكنك الموافقة على التغييرات والضغط على مفتاح apply بدون الخروج من مربع الحوار layer properties وايضا الرمز freeze الله على على طبقة معينة وإخفاءها عن طريق اختيار freeze ويقوم البرنامج بإظهارها مرة ثانية عن طريق تشغيل الخيارنفسه 🔘 .. والفرق بين الخيار on والخيار freeze هو أن الخيار on يقوم بإغلاق ظهـور الطبقة وعدم طباعتها .. بينما الخيار freeze يقوم بإغلاق ظهور الطبقة وعدم طباعتها وعدم عمل regenerate لهذه الطبقة عند عمل تجديد لعرض الملف بالكامل وهذا يصبح أخف على كارت العرض .. ويمكن ايضا إغلاق طبقة معينة بحيث لايمكن التعديل عليها عن طريق تشغيل الخيرا lock مثلا عندما أقوم بتشغيل رمز القفل ولاحظ أن القفل المفتوح معناه ان الطبقة غير مقفولة أي يمكن تعديلها .. بينما عند الضغط وقفل هذا الرمز والموافقة لاحظ معى ساحاول حذف او عمل erase لبعض العناصر عن طريق اختيار الأمر erase ثم اختيار احد الخطوط لعمل حذف ولكن دون جدوى وذلك لأن الطبقة مغلقة . ويفيد هذا الخيار إيضا في حالة وجود الخطوط متقاربة أثناء العمل او ازدحام الملف بالرسوم . ولاحظ ايضا انه يمكنك التحكم في لون العناصر الموجودة في طبقة معينة .. عن طريق اعطاؤها لون موحد او العناصر الموجودة في طبقة معينه تأخذ اللون الاحمر مثلا ويمكن تغيير هذا اللون بصورة كليه على جميع العناصر الموجودة في هذه الطبقة عن طريق اختيار رمز

تعلم بنفسك AutoCAD2007 معلم بنفسك



اللون فيقوم البرنامج بإظهار مربع الحوار select color حيث يمكن عن طريقه اختيار احد الألوان الموجودة في برنامج اوتوكاد ولاحظ معي ان البرنامج يستطيع التعامل مع النظام أنظمة الألوان المختلفة مثلما تفعل مع برنامج ادوبى فوتوشوب ..





وعند تغيير اللون يقوم البرنامج بتغيير جميع العناصر الموجودة في الطبقة الى هذا اللون لاحظ انه أثناء عملية الطباعة يقوم المستخدم بتعريف سمك الطباعة للون معين مثلا جعل لون معين ذو سمك معين، وهكذا تتم الطباعة في مكاتب الطباعة وسنتعرف على الطباعة في نقطة منفصلة ... ويمكنك ايضا التحكم في خصائص الخطوط بالنسبة للطبقة المختارة عند الضغط على نوع الخط المقابل لطبقة معينة يظهر مربع الحوار select line type حيث تظهر الخطوط





المستخدمة في هذا الملف ويمكنك تحميل العديد من الخطوط الآخرى عن طريق اختيار load وتحميل أي خط آخر حسب الحاجة .. او يمكن تحميل ملف خطوط خارجي لاحظ أنه يمكنك تعديل نوع الخطوط بالعناصر الرسومية ايضا عن طريق الشريط properties ولكن ذلك يكون على مستوى العناصر وليس على مستوى الطبقات ..













لاحظ أن خصائص العناصر تتغلب على خصائص الطبقات ولكن ذلك يكون غير مستحب حتى لا يحدث تداخل اولخبطة عند الطباعة ومن الخصائص ايضا الموجودة للطبقات .. هي line weight حيث يمكن عن طريقه تحديد سمك خط لطبقة معينة وهي طريقة غير مستحبة ايضا عند الطباعة وإنما يفضل ربط الطباعة باللون.



بعد ذلك من الخيارات ايضا الجيدة هو الخيار plot كا حيث يمكن عن طريق هذا الخيار جعل الرسم موجود بالمشهد ولكن لا يتم طباعته عن طريق إغلاق رمز الطباعة الخاص بهذه الطبقة ويمكن كتابة note او ملحوظة صغيرة في الجزء description ولاحظ أنه عند إغلاق الطبقة الحالية يقوم البرنامج بإظهار رسالة أن هذه الطبقة هي الطبقة الحالية ..







بينما الرموز الموجودة بأعلى يمكن عن طريق الرمز الموجودة بأعلى يمكن عن طريق الرمز الموجودة طبقة اختيار طبقة معينة وجعلها هي الحالية وهذا الرمز يمكن عن طريقه حذف طبقة معينة عندما تقوم بفتح ملف جديد يقوم بعمل طبقة واحدة فقط تسمى الافتراضي عندما تقوم بفتح ملف جديد يقوم بعمل طبقة واحدة فقط تسمى الطبقة صفر .. وتكون ٥١ ويعطى لها لون افتراضي باللون الأبيض وخط مستمر ويمكنك إنشاء العديد من الطبقات داخل مربع الحوار layers فيقوم البرنامج بإنشاء طبقة جديدة ويمكن تغيير اسم هذه الطبقة حسب الحاجة وكذلك يمكن تغيير الخصائص المتعلقة بها سواء اللون او نوع الخطوط او غيرها من الخيارات تغيير الخصائص المتعلقة بها سواء اللون او نوع الخطوط او غيرها من الخيارات الأخرى . لاحظ أنه يمكك عمل rename لأي طبقة عن طريق الوقوف عليها والضغط فيمكن عن ذلك تغيير اسم الطبقة أي عمل rename لهذه الطبقة .


ويمكنك برنامج اتوكاد من حفظ الإعدادات الموجودة في الطبقات بطريقة جيدة عن طريق مربع الحوار layer states manager حيث يمكن عن طريقه إنشاء ملف خصائص جديد وكتابة ملحوظة معينة وإستردادها في أى وقت ويسال البرنامج عن الخصائص المطلوب حفظها حتى يمكن إستردادها في أى وقت هل هي خصائص الإظهار واخفاء on/offf او خصائص freeze في أى وقت هل هي خصائص الإظهار واخفاء







lock او غيرها من الخيارات الأخرى مثل color او نوع line type او bock او غيرها من الخيارات الأخرى



وهي طريقة جيدة للحصول على أكثر من ملف او أكثر من خصائص وتحميلها بطريقة سريعةوذلك لفتح أو غلق مجموعة من الطبقات أو تغيير ألوان خطوط أو غيرها من خيارات الطبقات وهي مفيدة جدا لضبط الملفات للطباعة بدلا من عمل أكثر من نسخة من الملف الواحد وهي تماثل الخاصية composition في برنامج

ويمكنك ايضا عمل filter لغله ور الطبقات وذلك لأنه في بضع الملفات تصل الطبقات الى المئات .. ولذا يجب عمل filter لمجموعة معينه من الطبقات سواء كان هذا filter هو عبارة عن property filter أي ان الطبقات



التي تجمعها خصائص معينه. تقوم بجمعها في مجموعة معينة او انه عبارة عن group filter والمقصود به هو اختيار مجموعة طبقات ووضعها في مجموعة معينة مثلا عندما تقوم بعمل property filter يقوم البرنامج بفتح مربع الحوار property filter حيث يمكن عن طريقه اختيار بعض الخيارات وجعلها هي الدليل في عملية الاختيار مثلا عند اختيار الطبقات ذات اللون الأحمر وذلك عن طريق اختيار اللون الأحمر والموافقة يقوم البرنامج بإدراج الطبقات فقط عن طريق اختيار اللون الأحمر وعند اختيار filter إلى اللون الأحمر وعند اختيار والموافقة يقوم البرنامج بإدراج الطبقات فقط ذات اللون الأحمر وعند اختيار والموافقة يقوم البرنامج بإظهار ومن اللون الأحمر وعند اختيار group filter أليون فقط بينما النوع الآخر من الطبقات المختارة ويمكن عكس الطبقات المختارة في invert filter معينة عن طريق اختيار الأمر invert filter.

واذا اردت جعل طبقة معينة هي الحالية يمكنك فذلك عن طريق اختيار طبقة من النافذة layer وجعلها حالية أو عن طريق القائمة بجوار رمز الطبقات كما بالشكل.

S O O O O D ■ E-F-SILL S S

واختيارطبقة معينة لتكون هي الحالية ويمكن عمل ذلك عن طريق إختيار عنصر معين وجعل طبقته هي الحاليه عن طريق الامر make object layer current عن طريق اختيار الرمز عنه الحالية عن طريق اختيار الرمز المنافعة الحالية .ويمكنك ايضا عمل ذلك عن طريق اختيار العنصر هي الطبقة الحالية .ويمكنك ايضا عمل ذلك عن طريق اختيار العنصر بطريقة مباشرة في حالة عدم وجود أمر فعند اختيار عنصر معين








تظهر الطبقة الخاصة بالعنصر ويمكن عمل تراجع عن جميع التغيرات التي تقوم بعملها في النافذة manager layer في الخطوة السابقة عن طريق استخدام الأمر layer previous ويمكنك نقل عنصر معين من طبقة الى طبقة أخرى عن طريق اختيار الأمر match properties من القائمة المنسدلة modify أو من الرمز الخاص بالأمر على شريط رموز الأوامر فيسأل البرنامج اولا عن source object أي العنصر الأصلي وعند اختيار عنصر أخر ولاحظ معي ما سيحدث قام البرنامج بتغيير لونه ونوع الخط الخاص به .. ليس هذا فقط بل قام بنقله من طبقته الحالية الى الطبقة الأخرى.

الحقيقة ان الطبقات layers طريقة ممتازة لتنظيم الرسوم وترتيبه بطريقة جيدة والحقيقة أنها ايضا قياسية على مستوى العالم أجمع وليس على مستوى بلد معينة وهي طريقة ايضاتستخدم في الطباعة او تنظيم ملفات الطباعة ويجب اتقان العمل بالطبقات حتى تقوم بأداء الأعمال بشكل أفضل في برنامج أوتو كاد .







البلوكات blocks

• تعلم بنفسك •


AutoCAD2007





البلوكات هي مجموعة من العناصر الرسومية نقوم بحفظها على أنها block لاستخدامه أكثر من مرة في نفس الملف او في ملف آخر وتستخدم البلوكات كحل جيد للعناصر المتكررة في الرسوم وذلك للأسباب التالية اولا هي أفضل من الأمر copy نظرا لإمكانية تعديل أو إعادة تعريف أحد العناصر التكرارية لعنصر الـblock وذلك في حالة تكراره أكثر من مرة في المشهد .. فيقوم البرنامج بعمل update لجميع عناصر block التي تحمل نفس الاسم الموجودة في الملف الحالي وبذلك يمكنك عمل التعديل بطريقة سريعة .. عن طريق تعديل block واحد فقط فيقوم البرنامج بتعديل جميع blocks التي لها نفس الاسم الموجودة في الملف الحالي. ثانيا البرنامج يعتبر عناصر Block مجموعة واحدة حتى لو تكررت عشرات المرات داخل الملف الواحد ولذلك استخدام البلوكات افضل في تخفيف الحمل على كارت العرض أي كارت الشاشة وكذلك في تخفيف حجم الملف ويوجد البلوكات التي تتم تداولها وحفظها داخل الملف فقط وهناك البلوكات التي تقوم بكتابتها الى القرص الصلب أي بالامتداد dwg وبذلك تستطيع تحميلها في أي ملف آخر وتوفر النافذة design center طريقة جيدة في استعراض البلوكات الموجودة والمحفوظة على أنها dwg .. وكذلك البلوكات الموجودة داخل الملف.






ويمكن إختيارهاعن طريق اختيار الرمز اللها فتظهر كما بالشكل السابق و كما ذكرنا ان النافذة design center تستطيع رؤية المحتويات السابق و كما ذكرنا ان النافذة dimension style الموجودة به او الطبقات الداخلية للملف سواء البلوكات او dimension style الموجودة به او الطبقات العالمات المؤنواع الخطوط .. او غيرها من الخيارات الأخرى مثل blocks أو العرفية البلوكات او blocks الموجودة داخل أو الملف عن طرق هذا الملف و يمكنك استعراض البلوكات الموجودة داخل الملف عن طرق إختيار blocks كما بالشكل السابق من مكونات الملف ليس هذا فقط بل يمكنك اختيار احد هذه العناصر او البلوكات والضغط على مفتاح المؤشر الأيمن واختيار احد هذه العناصر او البلوكات والضغط على مفتاح المؤشر الأيمن واختيار sinsert block فيسأل البرنامج بعمل إدراج أو إظهار النافذة insert block او نقطة إدراج لهذا البلوك إلى المشهد فيسأل البرنامج عن insertion point او نقطة





الامساك.




او يمكنك تغيير المقاس الخاص بهذا البلوك اثناء عملية إدراجه ولاحظ ايضا أنه يمكن ايضا عمل rotation للبلوك اثناء توقيعه عن طريق الجزء rotation والإصدارات الحديثة من برنامج اوتوكاد توفر طريقة جيدة لإدراج البلوكات من النافذة design center عبث يمكن عن طريقها عمل customize ووضع أنواع التهشير المختلفة بها وكذلك الأوامر التي عمل عمل drag ويمكن ايضا إدراج عناصر البلوكات إليها عن طريق عملية السحب drag ولاحظ ظهورولاحظ أنه يمكنك التحكم في موضعه فيقوم البرنامج بإدراج البلوك الجديد إلى النافذة dtag ويمكن عن طريق طريق طريق النافذة palette الميامؤشر بالمفتاح الأيسر مرة واحدة فتظهر نافذة معاينة لهذا البلوك مرتبطة بالمؤشر حيث يمكن ايضا تغيير المقاس او عمل rotate او غيرها البلوك مرتبطة بالمؤشر حيث يمكن ايضا تغيير المقاس او عمل rotate او غيرها





من الخيارات الأخرى .. لضبط البلوك بعد ذلك يمكنك الضغط على مفتاح المؤشر الأيسر لوضع البلوك في مكان معين وتثبيته .

ويمكن عمل بلوك داخلي داخل الملف الواحد .. باستخدام الأمر bmake او bmake المكانية عمل ملف على القرص الصلب باستخدام الامر write block ساقوم اولا باختيار الأمر عن طريق القائمة المنسدلة draw ثم اختيار block ثم اختيار block definition فيقوم البرناماج بإظهار مربع الحوار block definition .





حيث يمكنك إدخال اسم البلوك ثم اختيار العناصر الموجودة داخل هذا البلوك عن طريق select object ثم اختيار مجموعة عناصر رسوميه .. ثم الضغط على مفتح enter لانهاء الاختيار .. فيسأل البرنامج ماذا تريد ان تفعل في مجموعة العناصر الموجودة والتي قمنا باختيارها منذ قليل هل ستقوم بحذفها محموعة العناصر الموجودة والتي قمنا باختيارها منذ قليل هل ستقوم بحذفها الى إحدى نسخ البلوك ام انك ستتركها كما هي





ويمكن اختيار أي خيار من هذه الخيارات وفي الجهة الاخرى يسأل البرنامج عن base point أي نقطة الامساك الخاصة بهذا البلوك .. لأنه عند عمل insert لهذا البلوك block أي نقطة الإمساك البلوك ويمكن لهذا البلوك الملف يسأل البرنامج عن نقطة الإمساك البلوك ويمكن اختيارالوحدة المطلوبة من الجزء block setting هل هي meter او meter او block setting او غيرها من الخيارات الاخرى ويمكن كتابة ملحوظة صغيرة لهذا البلوك .. ويمكنك ادراج اكثر من نسخة من هذا البلوك عن طريق اختيار القائمة المنسدلة insert ثم اختيار block واختيار أحد البلوكات .












ولاحظ ان مربع الحوار insert يمكن عن طريقه ضبط نقطة الامساك وكذلك المقاس الخاص بالبلوك وكذلك درجة الدوران البلوك ..

بينما الخيار explode يمكن عن طريقه فك البلوك الى وحداته الأوليه .

ولاحظ ان ميزة استخدام البلوك كما ذكرنا هو إمكانية تعديل أحد هذه البلوكات فقط او عمل إعادة تعريف redefine له فيقوم البرنامج بعمل update لجميع البلوكات الموجودة في الملف ويمكنك ايضا كتابة هذا البلوك الي القرص الصلب أي الإمتداد dwg لاستخدامه في ملف آخر .. وذلك لأن العناصر



او البلوكات التي تقوم ∑ا? بعملها باستخدام الأمر block تکــون متداولة في داخل الملف الواحد فقط او ملف الإنشاء ساقوم بكتابة الأمر wblock لكــتابة بلــوك معــين الى القرص الصلب فيقوم البرنامج بإظهار مربع الحوار write block حيث

يمكن عن طريقه اختيار العناصر المطلوب تحويلها الى بلوك dwg او يقوم البرنامج بتحويل المشهد بالكامل او الملف بالكامل عن طريق اختيار








drawing وعند اختيار بلوك يمكن اختيار البلوك المطلوب تحويله الى dwg لفتحه في أي ملف أخر

ولاحظ أن الامتداد الخاص به هو dwg أي انه عبارة عن ملف اتوكاد .. ولكننا نعرف انه عبارة عن مجموعة من العناصر التي سنقوم باستخدامها على انها بلوك. ملحوظة: استخدام البلوكات يستخدم مع العناصر الصغيرة مثل العناصر التكرارية التي تتواجد في اللوح التي تقوم بعملها بينما اذا اردت عمل جزء مرجعي او صورة مرجعية لمجموعة كبيرة من العناصر أو جزء كبير من لوحة فيمكن عمل ذلك عن طريق استخدام الأمر xref أو dwg reference file .

ويمكن تعديل خصائص blocks وذلك عن طريق اختيار البلوك الموجود في الملف والضغط على مفتاح المؤشر الأيمن واختيار edit block in place وهو من الخيارات الحديثة في برنامج اوتوكاد .



ثم يظهر مربع الحوار reference edit حيث يمكن عن طريق هذه الخيارات ضبط المتغيرات المطلوب تعديلها في هذا البلوك حيث يمكن عن طريقه إضافة






عناصر أخرى للبلوك او طرح عناصر معينة من البلوك او يمكنك ايضا عمل اهمال لبعض التغيرات الموجودة.. أي ان البرنامج يقوم بفتح البلوك في حالة خاصة داخل الملف وذلك لتعديله ثم يقوم بإغلاقه مرة ثانية ويمكنك ايضا اعادة تعريف للبلوك عن طريق استخدام الأمر explode وتحويل البلوك الى عناصره الأولية .. ثم عمل تغيير معين على هذا البلوك حيث يمكنك اختيار أي جزء على حده .. ثم اختيار مجموعة العناصر المكونة للبلوك السابق مرة ثانية وعمل بلوك جديد بنفس الاسم . وهي طريقة اخرى لتغيير خصائص بلوك معين .

إدراج العناصر بإستخدام dwg reference

هناك نوع آخر من عناصر الادارج الموجودة في القائمة المنسدلة insert وهو dwg نبوع آخر من عناصر الادارج الموجودة في القائمة المنسدلة dwg الى dwg reference يمكن عن طريقه عمل نسخه مرجعيه من ملف الكبير الملف الأصلي وغالبا ما تستخدم هذه الطريقة مع الملفات ذات الحجم الكبير ولاحظ أنه يمكنك ان تقوم بعمل reference لملف احد الزملاء يقوم بالعمل به ثم تقوم بعمل update له في أي وقت.

وعند إختيار الامر يظهر مربع الحوار يسأل عن الملف المطلوب وعند إختياره يحدد البرنامج المسار الخاص به ولاحظ ان برنامج اتوكاد يوفر اكثر من نوع من المسارات مثلا النوع full path يقوم البرنامج بكتابة اسم drive ثم مكان تواجد العنصر بالضبط بينما في النوع النسبى relative تصبح او يصبح المسار نسبي بين تواجد الملف الأصلي وكذلك العناص reference files .





معنى ذلك انه اذا كان الملف المرجعى موجود في دليل معين داخل الدليل الأصلي مثلا فيقوم البرنامج بالبحث عن هذه العلاقة بين الملف الأصلي والملف المرجعى بصرف النظر عن تغيير اسم drive أي ان المقصود أنه يمكنك نقل المحتوى او الدليل الكامل المحتوى للمشروع الى أي drive الحالى وسيقوم البرنامج بالبحث عن طريق استخدام نفس العلاقة الموجودة والمحفوظة في هذا الجزء باستخدام path . ويمكنك وضع الملف داخل الدليل الأصلى بصورة مباشرة عن طريق اختيار new path ..

ويمكن اختيار احد الطرق الخاصة بالملفات المرجعية وهي موجودة في مربع overlay الحوار الخاص بأمر إدراج الملف المرجعي سواء attachment او verlay ويفضل استخدام النوع attachment في الأحوال العادية في حالة وجود اكثر من xref مــتداخلة داخــل بعـضها الـبعض يـستخدم overlay ولاحــظ وجــود








الخيارات الخاصة بالبلوك وهي insertion point سواء تحديد مكان نقطة الامساك او السؤال عنها عند عملية الادارج .. وكذلك الحال بالنسبة scale وبالنسبة لزاوية الدوران عند التوقيع rotation .

ولاحظ انه غالبا ما يكون المراد من استخدام xreference هو الربط بين الملف الحالي الذي تعمل به وملف آخر يعمل به أحد الزملاء عكس استخدامات البلوك حيث ان البلوك عبارة عن ادراج عنصر رسومي اكثر من مرة داخل الرسم وذلك لسهولة وتكرار العمل بينما xreferenceهـو عبارة عن عملية رؤية لأبعاد المشروع بالكامل .. وعند حدوث تغير للملف المرجعي تظهر رسالة او تلميحة تفيد بأن الملف المرجعي Reference المستخدم في هذا الملف قد تم








ويمكنك عمل external reference ويمكن الوصل اليها عن طريق القائمة المنسدلة insert ويمكن الوصل اليها عن طريق القائمة المنسدلة external reference ثم اختيار external reference حيث يظهر بها العناصر الموجود بها raster ثم insert ثم ويمكن ايضا عمل ادراج للصور داخل اوتوكاد عن طريق insert ثم image حيث يمكنك اختيار أي صورة وادراجها إلى الملف ويمكن عمل ذلك ايضا عن طريق design center واختيار أي نموذج للصورة او أي صورة ولاحظ أن فائدة استخدام الصور من الممكن ان تقوم بعمل trace لتحديد الخطوط او اشكال معينة ورسمها او يمكن ايضا استخدامها في عملية الإظهار داخل اوتو كاد

AutoCAD2007 is is is is is is is is in the case is



المباعة في 2007 أنوكا ح2007

• تعلم بنفسك •


AutoCAD2007





إعدادات الطباعة


يوفر برنامج اوتوكاد النظام model space وهو النظام الأساسي لرسم العاصر وتعديلها وإجراء عمليات الرسم المختلفة ويوفر ايضا نظام يسمى الي layout حيث يمكن عن طريقه اخراج الرسوم وترتيب صفحة الطباعة بطريقة جيدة ويوفر البرنامج إجراء الطباعة من layout او من model space والعراء يسمى ايضا paper space ويمكن التنقل بينهم ايضا عن طريق الرموز أسفل Model (Layout)












ويمكن الدخول الى القائمة المنسدلة file واختيار setup manager حيث يمكن إعداد أكثر من مجموعة خصائص وحفظها في ملف ويمكن عمل ملف خصائص جديد عن طريق اختيار new او تعديل الملف الحالي عن طريق اختيار modify فيظهر مربع الحوار page setup حيث يمكن عن طريق الجزء plotter تحديد نـوع الطابعـة المستخدمة في الطباعة .. ويمكـن الدخـول الي خيارات هذا الطابعة عن طريق اختيار مفتاح properties بجوار اسم الطابعة فيقوم البرنامج بفتح ملف مربع الحوار plotter configuration editor حيث يمكن عن طريقه معرفة الخصائص المتعلقة بهذا plotter ويطلق البرنامج كلمة plotter على ماكيسنة الطباعة سواء كانست printer او plotter (الطابعة المستخدمة في طباعة اللوحات الهندسية)بينما يمكن عن طريق الجزء paper size تحديد حجم الورقة المستخدمة في الطباعة ويختلف حجم الورقة حسب

تعلم بنفسك AutoCAD2007





حجم الطباعة المستخدمة سواء A4 او A3 او A6أو A5 او حجم اللوحات الكبير ويمكن ايضا التحكم في المساحة المطلوب طباعتها عن طريق الخيارات الموجودة في الجزءPLOT area .



عند اختيار display يقوم البرنامج بطباعة الجزء الموجــود في الــنافذة في الوضع الافتراضي.

وعند اختيار خيار آخر وليكن extent يقوم البرنامج بطباعة الاكستند جميع العناصـــر الموجـــودة في

اللوحة ..

وعند اختيار limits يقوم البرنامج بطباعة الجزء المعد باستخدام limits أي حسب حدود لوحة الرسم المعدة .


ويمكن ايضا اختيار window واختيار نافذة معينة من لوحة التصميم لطباعته عن طريق فتح نافذة وتحديد ابعادها فيقوم البرنامج باختيار الجزء المختار وعند عمل preview يظهر الجزء المختار ويمكنك ايضا إعداد الجزء المطلوب للطباعة عن طريق اختيار view فيقوم البرنامج بإظهار النوافذ السابق حفظها named views باستخدام الأمر





X:	1,175375	inches	Center the plot
Υ:	0.000000	inch	

ويمكن عمل offset او إزاحة لنقطة الأصل الخاصة باللوحة عن طريق الجزء plot offset وتغيير x,y الخاص بهذه النقطة ويمكن مركزة الطباعة عن طريق اختيار center the plot .



بينما خيارات fit to papaer تجعل البرنامج يقوم بتلقائية بحساب حجم الورقة وحجم الرسم ووضع مقاس مناسب حتى تصبح جميع الرسوم موجودة في الورقة بصرف النظر عن مساحتها وعند اختياره يقوم البرنامج بعمل حسابات وادراج المقاس المستخدم بيما عندما إغلاقه يمكن اختيار أي مقاس اخر سواء ١٠١ للطباعة بالمقاس الأصلي واحد مليمتر موجود على ورقة الطباعة يناظر وحدة واحدة موجودة في برنامج اتوكاد بينما ١٠١ واحد ميلمتر على ورقة الطباعة يناظر عشر وحدات في برنامج اوتوكاد وقد لاتظهر جميع العناصر في





اللوحة عند عمل المعاينة وذلك لأن المقاس المستخدم لا يتناسب مع أبعاد الورقة وعندما اقوم بزيادة المقاس مثلا الى ١ لـ ٥٠ وعمل معاينة قد تظهر أجزاء من الرسم لا تظهر في المقاس ١٠:١ .. وعندما اقوم بجعلها fit to paper يقوم البرنامج باختيار المقاس الأمثل لعمية الطباعة حتى تقع جميع العناصر المطلوبة للطباعة في حدود الورقة بصرف النظر عن مساحتها ولاحظ أنه في هذه الحالة يمكنك التأكد من المقاس الخاص بالطباعة عن طريق قياس ضلع معين في الورقة بعد الطباعة والتاكد من طوله في الأبعادد الأصلية للوحة التصميم ومعرفة النسبة بينهما ويمكن ايضا عن طريق خيارات plot style table او pen assignment التحكم في خطوط العناصر اثناء عملية الطباعة .

Plot Style Table Editor - acad.stb General Tobie View Form View Properties Color: The East Normal Style 1 Plot style table (pen assignments) acad.stb V 🗸 Display plot styles Add Style Delete Style Edit Lineveightz. Save Az.


عندما تريد التحكم في خصائص سمك العناصر او سمك الخطوط الموجودة في اللوحة .. او حتى نوع الخطوط عن طريق الطباعة وذلك عن طريق اختيار احد النماذج المعدة سابقا للطابعة عن طريق الجزء السابق حيث يمكن عن طريقه

AutoCAD2007 Sala jeles 19 £





مثلا اختيار اللون الأحمر وضبط خصائصه ومعنى ذلك ان جميع العناصر الموجودة في اللوحة باللون الأحمر ستخضع لهذه الخصائص .. ويمكن ربطه بالطابعة المستخدمه وتحديد pen في الطابعة من الشكل السابق وربطه بهذا اللون فيقوم البرنامج بوضع جميع الألوان الحمراء بهذه الخصائص وهكذا ويمكن ايضا عن طريق هذه الخيارات التحكم في خصائص العنصر او العناصر ذات اللون الأحمر سواء line type او اللون في حالة الطباعة الى الوان اوغيرها من الخيارات الأخرى ويمكنك ايضا التحكم في طباعة العناصر المظللة shaded viewport عن طريق استخدام الخيار shaded viewport



وطباعته كما هو او طباعته على انه wireframe مجرد خطوط او عمل render وطباعته باستخدام render ويمكن التحكم في الجودة quality الخاصة بطباعة هذه النوعية أي العناصر المظللة او الموجود بها الوان عن طريق اختيار normal او draft او اختيار درجات عالية من الجودة سواء presentation maximum او custom وفي حالــة custom يمكــن تعــيين dpi الجديــدة





والمقصود بها تعريف درجة الدقة لطباعة الألوان.

Plot options	Plot options	
Plot object lineweights	✓ Plot object lineweights	
☑ Plot with plot styles	Plot with plot styles	
Plot paperspace last	✓ Plot paperspace last .	
Hide paperspace objects	Hide paperspace objects	
Drawing orienta	tion	
◆ Landscape	A	


Plot upside-down


وهناك بعض الخيارات الأخرى في plot options حيث يمكن تشغيل الخيار plot with plot styles لجعل النموذج يتحكم في عملية الطباعة .. وتشغيل الخيار plot object linewieght أي السمك الخاص بالخطوط وهكذا ويمكن ايضا التحكم في orintation او الاتجاه الطباعة سواء portrait او landscape او الوضع الافتراضي او جعل الطباعة في الاتجاه معكوس عن طريق اختيار upside-down ولاحظ ان البرنامج كما ذكرنا يقوم بإعداد مجموعة من الخيارات ويمكن حفظها عن طريق النافذة page setup manager ولاحظ أن البرنامج يقوم بعمل ذلك في النظام model space وكذلك في النظام space مثلاً عندما اقوم بالدخول على layout واختيار نفس الامر السابق لا يظهر الإعدادات الخاصة بالنظام الأخر وذلك لأن البرناماج تحول الى النظام الي

AutoCAD2007 نعلم بنفسك 197



layout ولابد من إعداد نظام جديد ..






ويظهر مربع الحوار page setup وتظهر كلمة layout حيث يمكن ضبط الخيارات المطلوبة ولاحظ معي ظهور كلمة layout في الجزء plot area وهي خيار جديد يتناسب مع النظام layout لاحظ ان استخدام layout في الطباعة هي طريقة أفضل لاخراج الرسوم بشكل جيد.








بعد ذلك يمكن يمكن اعداد خيارات اخرى خاصة بضبط الطابعة عن طريق استخدام plotter manager فيظهر دليل به انواع plotter المعدة والموجودة في البرنامج وكذلك يمكنك اضافة plotter آخر عن طريق الرمز add plotter wizard ثم الضغط على مفتاح next فيسأل البرنامج عن plotter المستخدم هل هو plotter أم printer حيث يمكنك اختيار نوع plotter معين ويمكن الضغط على have disk لتعريفة بطريقة تلقائية باستخدام الديسك الخاص بهذا ثم الضغط على مفتاح next ويمكنك عمل import file ثم الضغط على مفتاح next لتعريف com او port المستخدمة والموجود بها هذا plotter ويمكن عمل plot لملف معين لاخراج الملف جاهز للطباعة بحيث يمكنك بعد ذلك طباعته من خارج برنامج اوتوكاد .





Named views

يمكن حفظ درجة zoom معينة او تفصيلة معينة موجودة في الرسم باستخدام الأمر named view عن طريق اختيار view ثم wiew فيظهر مربع الحوار view manager .




ويمكن اختيار new لعمل view جديد وكتابة الاسم حيث يمكن جعل جعل المشهد الحالي أو الموجود في نافذة أوتوكاد هو الممسقط أو الجزء المطلوب حفظه على انه view عن طريق اختيار current display واختيار view لتحديد حجم النافذة المطلوب حفظها ثم اختيار ok ..










أنظمة العرض فى برنامج أوتوكاد

وهما النظام model space وهو الخاص برسم العناصر وكذلك تعديلها والنظام الخاص بالطباعة ويسمى layout حيث يمكن عن طريقة إخراج الملف الخاص بالطباعة بشكل جيد .. ويمكن عمل أكثر من مسقط في النظامين عن طريق استخدام الامر الموجود في القائمة المنسدلة view ثم اختيار viewport ثم اختيار new viewport فيظهر مربع الحوار الخاص بالأمر.








حيث يمكن عن طريقه اختيار احد الإعدادات المعدة سابقا بالنسبة لشكل المساقط ويمكن اختيار كل نافذة من هذه النوافذ في حالة إختيا نموذج متعدد النوافذ ووضع احد المشاهد المحفوظة بها named views التي قمنا بإعدادها منذ قليل لاحظ معي ساقوم باختيار كل مسقط من هذه المساقط واختيار معين من الذي قمت بإعداده وبعد إعداد المساقط الجديدة ووضع كل معين من الذي قمت بإعداده وبعد إعداد المساقط الجديدة ووضع كل معين من الذي قمت بإعداده في مسقط يتحويل البرنامج الى الشكل الجديد في المساقط . لاحظ وجود اكثر من نافذة في النظام model space ويمكن اختيار المساقط . لاحظ وجود اكثر من نافذة في النظام model space الحدود او الإطار الخاص بها بلون ابيض دلالة على إختيارها.







ولاحظ ان هناك بعض المزايا والعيوب في استخدام اكثر من viewport في النظام model space وكذلك بالنسبة للنظام layout بالنسبة للنظام spaceعند اخفاء احد العناصر واحد الطبقات الموجود في مسقط معين يقوم البرنامج بإخفاءه في جميع المساقط الآخرى ولكن في نظام layout يمكن اخفاء عناصر معينة او طبقات معينة في احد viewport ولكنه يظهر في المساقط الأخرى

.. ولاحظ ايضا انه عند استخدام النظام model space عند عمل الطباعة يكون مسقط واحد هو الفعال .. اذا قمت باختيار مسقط معين فيقوم البرنامج بطباعته وعند اختيار مسقط آخر فيقوم البرنامج بطابعته وهكذا .. بينما في النظام layout يمكن طباعة جميع المساقط الموجودة في التصميم ..

Id d ▶ N Model Layout1 (Layout2)







New layout

From template...

Delete

Rename

Move or Copy...

Select All Layouts

Activate Previous Layout

Activate Model Tab

Page Setup Manager...

Plot...

Hide Layout and Model tabs

(شکل بوضح خبارات مفتاح layout)


لاحظ أنه يمكنك جعل النظام layout متعدد المساقط بنفس الطريقة التي إستخدمتها مع النظام model space.

عن طريق اختيار القائمة المنسدلة view ثم اختيار viewports ثم اختيار named viewport والدخول الى خيار new viewport واختيار الشكل الجديد للمساقط وتخصيص كل مسقط عن طريق اختيار احد المساقط ووضع view معين به ولكن في حالة layout .. يقوم البرنامج بطباعة جميع المساقط معاً وليس مسقط معين او المسقط الفعال ثم ساقوم بالموافقة فيسأل البرنامج عن بعض الخيارات ..









ولاحظ انه يمكن التحكم في المساقط الموجودة في layout بطريقة افضل حيث يمكن اختيار أي إطار من هذه الإطارات ثم الضغط على احد مقابض grips الموجودة على هذا الإطار وتصغيره او تكبيره حسب الحاجة او الضغط على spacebar للانتقال الى الامر move لتحريك هذا المساقط ولاحظ انه يمكنك تغيير وضع المسقط في layout عن طريق اختياره واختيار احد خصائص grips الموجودة ومن الخيارات الجيدة ايضا في layout انه يمكنك اغلاق طبقا معينة في احد هذه النوافذ وتركها في النوافذ الآخرى .

لجعل احد النوافذ هي النافذة الفعالة في layout عن طريق احد العناصر الموجودة في هذه النافذة فيقوم البرنامج بعمل اختيار او جعل الإطار الخاص بهذه النافذة ذو لون سميك..

ومن مزايا النظام layout يمكنك إضافة او إنشاء عناصر جديدة في أحد







المساقط فقط دون الاخرى.

أى أن النظام layout يتفوق على النظام model space عند الاعداد للطباعة ولاحظ انه في النظام model space عند استخدام أمر معين لرسم خط مثلا هكذا وبداية الرسم في مسقط معين يمكنك متابعة الرسم في مسقط آخر وهي خاصية جيدة لرسم العناصر بطريقة تفصيلية في model space وكما ذكرنا فإن الوضع الافتراضي ان model space يستخدم لرسم العناصر الرسومية واعداد الطبقات وغيرها من الخيارات الأخرى بينما layout يستخدم لإجراء عملية الطباعة او لضبط العناصر أثناء للطباعة.

ويوفر برنامج اوتوكاد اكثر من طريقة للطباعة حيث يمكن ارسال الملف الي plotter بصورة مباشرة عن طريق اختيار file ثم اختيار عورة مباشرة عن طريق باظهار مربع الحوار الخاص plotter حيث يمكن عن طريقه اختيار اسم الطابعة المستخدمه والدخول الى خيارته عن طريق مفتاح properties وتعديل هذه الخيارات. ويمكن كذلك اختيار المشهد المطلوب للطباعة هل هو layout الحالي او غيرها من الخيارات الأخرى ويمكن التحكم في المقاس المطلوب للطباعة عن طريق الخيارات الموجودة في الجزء scale والتي تحدثنا عنها من قبل ويمكن عمل معاينة للطباعة عن طريق اختيار preview وهناك طريقة أخرى للطباعة الى ملفات تسمى dwf وهي طريقة مستحدثه منذ الإصداره اوتوكاد ٢٠٠٥ ويمكن الإخراج اليها عن طريق اختيار file ثم اختيار publish حيث يمكن عن طريق مربع الحوار للأمر layout الثاني او الى الأول او








space أي جميع الحالات الموجودة يمكنك طباعة المساقط العدة سواء layout,modelspace .. وفي حالة اختيار dwf يقوم البرنامج بعمل الإخراج الى ملفdwf .. وهذا النوع من الملفات يستخدمه برنامج اتوكاد في التعامل بين المكتب الاستشاري وبين العميل حيث ان المكتب الاستشاري يقوم بحفظ الملف على انه dwf وارساله للعميل لمعاينته وعمل الملاحظات عليه عن طريق استخدام برنامج autodesk viewer او autodesk viewer ثم ارساله مرة ثانية الى الاستشاري ليرى الملاحظات الموجودة به .. ولاحظ ان الملف dwf لا يقبل التعديل عليه ولكنه يقبل الطباعة وكتابة الملحوظات داخله وهناك بعض الخيارات الخاصة بهذا النظام dwf .. عن طريق اختيا ببليش ابشن يمكن رؤيتها

> وهيى الموضع المطلوب لوضع الملف دي دبليواف داخله .. ويمكن عمل ملف واحد مجمع dwf او مجموعة ملفات. ويمكن تحديد اسمها ويمكن ايضا عمل security او . dwf على ملفات password


ويمكن ايضا عمل الطباعة الي plotter ايضاعن طريق استخدام هذا الخيار وتحديد النسخ المطلوبة ثم الضغط على مفتاح publish





لإجراء عملية الطباعة . بعد ذلك تبدأ عملية الطباعة ويظهر مربع الحوار يذكر ان الطباعة تتم حاليا في خلفية البرنامج ..

وبعد الانتهاء من الطباعة سيظهر تعليق صغير بأن الطباعة قد تمت .. وفي حالة وجود خطأerror او عدم وجودها يظهر تنبيه بذلك وعند الضغط على الرمز الخاص بالتقرير يقوم البرنامج باظهار report معين عن الأخطاء الموجودة اثناء عملية الطباعة .. ويمكن إجراء عملية الطباعاة السابقة عن طريق استخدام sheet set manager واختيار احد layout الموجودة بها ثم اختيار احد الأوامر الخاصة بالطباعة سواء publish to plotter أو publish to dwf البرنامج بعمل طباعة للملف سواء الى plotter بصورة مباشرة او اخراجه في صورة dwf وتعتبر النافذة sheet set manager مساعد جيد لتنظيم الرسوم وكذلك لتنظيم عملية الطباعة .





المحنوبان

•	القصل الأول :
٥	■ واجهة البرنامج
*	الفصل الثاني :
۲۵	 كيفية التعامل مع اتوكاد 2007
	الفصل الثالث :
٣٣	■ أدوات الرؤية في انوكاد 2007
	الفصل الرابع :
٣٧	■ اعدادات ملف الرسم
	الفصل الخامس :
91	" أوامر التعديل في اتوكاد 2007
	الفصل السادس :
١٣٣	 الكتابات في اتوكاد 2007
	الفصل السابع :
١٣٥	 الجداول في اتوكاد 2007
	الفصل الثامن :
١٤١	■ الأبعاد Dimensions
	الفصل التاسع
٠,٠٠٠	■ الطبقاتlayers
	الفصل العاشر
www	■ البلوكاتblocks
	الفصل الحادي عشر
W4	■ الطباعة في اتوكاد 2007

